

# Anlagen-Stamm Register Übersicht

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Anlagen-Stamm > Register Übersicht

Das Modul Anlagen-Stamm enthält im Hauptfenster eine Übersicht über sämtliche angelegte Anlagen inklusive der A/H-Kosten, der kumulierten AfA und dem Restbuchwert für das Standardkonto der Anlage. Im Anlagenstamm definieren Sie die Eigenschaften der einzelnen Anlage. Es bietet sich an, bei der Vergabe der alfanumerischen Anlagennummer die zugehörige Objektnummer, das Anschaffungsjahr und/oder die Objektbezeichnung als Teil der Anlagennummer zu nutzen. Der aktuelle Buchungszustand der Anlage wird zur Information angezeigt - und zwar zum jeweils markierten Konto. Falls die Anlage mehreren Konten zugeordnet ist, können Sie mit Mausclick die Werte der gewünschten Zuordnung anzeigen. Das Menü der Kommandozeile bietet über Buchungen erfassen Buchungsprozesse an (einzelne Menüpunkte sind ggf. situationsspezifisch inaktiv).

Über das Kontextmenü stehen die Funktionen Neu, Ändern, Löschen, Excel-Export, Kontoauszug (Standardkonto), Vorschau Abschreibung (Standardkonto) und Grid-Anpassung zur Verfügung. Der Kontoauszug ist abhängig vom eingestellten Wirtschaftsjahr. Die Ausgabe bzgl. Standardkonto funktioniert nur, wenn in den ABu-Kontotypen ein Konto als Standard definiert ist.

Das Register Übersicht ist die Hauptansicht innerhalb des Anlagen-Stamm. Hier können Sie die anzuzeigenden einzelnen Anlagen filtern. Als Filter stehen zur Verfügung:

- aktuelles Objekt
- nicht abgeschlossene
- ohne Vollabgänge

Mit der Schaltfläche aktivieren werden die Filter auf die Übersicht angewendet.

Sie können Anlagen suchen (Volltextsuche über die Spalten nach Nummer, Bezeichnung, Kurzbezeichnung, Objekt, Buchungsgruppe und Seriennummer). Mit der Schaltfläche Suchen wird die erste Anlage angewählt. Die Nummer und Bezeichnung der markierten Anlagen wird oben in dem Kopfbereich der Maske angezeigt. Die Schaltfläche wechselt dann auf die Funktion Weiter (oder mit F3) um ggf. weitere passende Anlagen zur Suchanfrage zu ermitteln. Die so gefundene und markierte Anlage kann per Taste Enter oder Doppelclick geöffnet werden. Per Escape oder Button Abrechnen kann die Maske wieder geschlossen werden.

In der Übersicht können Sie über die Titel der Ansicht sortieren, filtern und gruppieren (allgemeine Grid-Technik). Per Rechtsklick auf eine Übersichtszeile ist es möglich, Grid-Spalten auszublenden bzw. anzuzeigen (Menü Grid anpassen). Es ist möglich, auf einer Übersichtszeile per Rechtsklick den Kontoauszug und die Vorschau Abschreibung für das Standardkonto der Anlage aufzurufen. Diese Übersicht ist nach Excel exportierbar.

Einzelne Anlagen wählen Sie mit Mausclick aus, mit Doppelclick öffnen Sie deren Parameterdialog. Hier sind unter dem Register Stammdaten alle Daten der Anlage zusammengefasst. Im Register Buchungsvorgänge werden die Buchungen der Anlage angezeigt. Um die Anlage zu bebuchen, ist es nicht erforderlich die Maske zu schließen. Das Menü Buchungen erfassen befindet sich in der linken unteren Ecke der Maske. Der Kontoauszug und die Vorschau Abschreibung für ein Anlagenkonto sind aufrufbar per Rechtsklick auf ein Anlagenkonto.

Die Kommandozeile bietet die Funktionen Neuen Datensatz anlegen (analog zur Tastenkombination Strg+n), Datensatz löschen, Excel (Ausgabe des Grids nach Excel), die

Schaltfläche **Buchungen erfassen** (Buchungsprozesse zur angewählten Anlage auswählen und ausführen, die Buchungsvorgänge der in der Übersicht ausgewählten Anlage werden im Register **Buchungsvorgänge** angezeigt.) und die Schaltfläche **Beschrieb** (liefert je nach Einrichtung zusätzliche, individuelle Datenfelder zur Anlage, s. auch [Beschrieb-Editor](#)).

Die Eingabe aller Daten, inklusive der Zuordnung zu Anlagenschema, der Anlage der Konten und Zuordnung der AfA-Methoden erfolgt zentral unter dem Register **Stammdaten**. Dabei sind nur Grunddaten wie Anlagennummer, Anschaffungsdatum, Bezeichnung und Buchungsgruppe anzulegen. Das Anlagenschema und die Anlagenkonten werden aus der Konfiguration der Buchungsgruppe übernommen und als Übersicht in Grids angezeigt. Die Zuordnung der AfA-Methoden zu den Konten wird aus der Konfiguration der Buchungsgruppe übernommen und - falls eingetragen - in der Kontenübersicht angezeigt.

## Weitere Bearbeitungen

- Die Änderung bzw. Zuordnung der AfA-Methode kann per Rechtsklick in der Kontenübersicht vorgenommen werden, falls diese Änderung durch die Konfiguration in der Buchungsgruppe zulässig ist.
- Die Änderung des Objektes ist nur dann möglich, wenn die Anlage entweder noch nicht bebucht wurde oder alle Buchungen der Anlage storniert sind.
- Wenn Start- und Gültigkeitsdatum der AfA-Methoden dem Anschaffungsdatum identisch ist, werden diese Datumsfelder bei der Änderung des Anschaffungsdatums ebenfalls angepasst.
- Die Anlage eines Kontos mit einem Abu-Kontotyp, der nachträglich im Modul **Kontotyp** konfiguriert wurde, kann per Rechtsklick über die Funktion **Konten aktualisieren** erfolgen. Mit dieser Funktion können auch die gelöschten Konten wieder angelegt werden.
- Eine Änderung der Zuordnung zur Buchungsgruppe kann über den Menüpunkt **Buchungsgruppe ändern** durchgeführt werden. Diese Änderung ist nur dann möglich, wenn die Anlage entweder nicht bebucht ist oder alle Buchungen der Anlage storniert sind. Bitte beachten Sie, dass bei der Änderung der Buchungsgruppe alle Zuordnungen der AfA-Methoden zu den Konten und Anlagenschema aus der neuen Gruppe übernommen werden.
- Je nach Konfiguration wird Anlagennummer vom User vergeben oder von Programm automatisch generiert. Die von Programm generierte Anlagennummer kann Objektnummer, Nummer der Buchungsgruppe und laufende Nummer enthalten (s. Kapitel **Systemeinstellungen**). Bei der Änderung des Objektes oder Buchungsgruppe wird auch automatisch generierte Anlagennummer geändert, falls sie Objekt bzw. Buchungsgruppe enthält.

## Spaltenübersicht

Feld	Beschreibung
Objekt	Objektauswahl Die hier mit F2 aufrufbaren Objekte sind der Buchungsgruppe des aktuell eingestellten Objekts zugeordnet. Ein Wechsel auf ein Objekt einer anderen FIBU ist daher nicht möglich.
Anlagennummer	max. 20 Zeichen
Herstellungsdatum	Datum Herstellungsdatum der Anlage. Mit F2 öffnen Sie den Datumsdialog.
Anschaffungsdatum	Datum Anschaffungsdatum der Anlage. Mit F2 öffnen Sie den Datumsdialog.

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Beginn § 15a UStG	Datum Beginn für den Überwachungszeitraum. Über die Systemeinstellung 15aFelderDeaktivieren wird definiert, ob dieses und die folgenden §15a-Felder im Modul Anlagen-Stamm sichtbar sind. Standardmäßig sind diese sichtbar. Mit dieser Systemeinstellung können §15a-Felder trotz eingeschalteter §15a-Logik im Anlagenstamm deaktiviert werden!
Dauer § 15a	Auswahlfeld Überwachungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Jahre (60 Monate)</li> <li>• 10 Jahre (120 Monate)</li> </ul>
Kostenstelle § 15a	Auswahlfeld F2 öffnet eine Auswahl der Kostenstellen/Beteiligungskreise im zugeordneten Objekt
Bezeichnung	max. 80 Zeichen
Kurzbezeichnung	max. 20 Zeichen
Seriennummer	max. 20 Zeichen Anlagen wie Maschinen oder Kraftfahrzeuge weisen zur eindeutigen Identifizierung Seriennummern auf, welche Sie hier zusätzlich erfassen können.
Buchungsgruppe	Auswahlfeld Pflichtangabe - haben Sie keine Buchungsgruppe zugeordnet, wird das Speichern abgewiesen mit dem Hinweis: Geben Sie bitte Buchungsgruppe ein. Mit F2 öffnen Sie die Auswahl der Buchungsgruppen. Über die Buchungsgruppe definieren Sie die beteiligten Sachkonten einer Anlage. Zudem erhalten Sie mindestens einen Vorschlag für die Zuordnung zu einem Anlagen-Schema. Die Zuordnung zur Buchungsgruppe kann später über die Menüfunktion Buchungsgruppe ändern angepasst werden.
Hauptanlage	Checkbox [X] Die Anlage ist eine Hauptanlage. [ ] Die Anlage kann über Zuordnung zur Hauptanlage einer Anlage untergeordnet werden.
Zuordnung zur Hauptanlage	Auswahl Mit F2 öffnen Sie eine Auswahl der Anlagen, aus welchen Sie dann die gewünschte Hauptanlage selektieren können.
Zugang	Datum Datum der Zugangsbuchung zur Information.
Abgang	Datum Datum der Abgangsbuchung zur Information.
letzte Abschreibung	Datum Datum der letzten Abschreibungsbuchung zur Information.
A/H-Kosten	Betrag Summe der aktuellen A/H-Kosten zur Information.
Kum. AfA	Betrag Betrag der kumulierten AfA zur Information.
Restbuchwert	Betrag Betrag des aktuellen Restbuchwerts zur Information.

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Konten	tabellarische Übersicht zur Anlage (Maskenbereich Konten) Darstellung der Kontenzuordnung gemäß der zugeordneten Buchungsgruppe Konto (ABu-Kontotyp), Nummer-Name der Buchungsgruppe, Sachkonten bebuchen, AfA-Methode, AfA Startdatum, AfA Enddatum, AfA-Start=Zugang (Marker) und Nutzungsdauer (in Jahren) entsprechen der aktuellen Zuweisung aus dem Modul Zuordnung AfA-Methoden . Mit Doppelklick öffnen Sie den <a href="#">Dialog Abu-Kontotyp bearbeiten / AfA-Methode zuordnen</a> .
Zuordnung zu Anlagen-Schema	tabellarische Übersicht zum verwendeten Anlagen-Schema Schema, Klasse, Sachgruppe. Entsprechend der hierarchischen Struktur stehen Ihnen vom Anlagenschema abhängige Anlagenklassen und von der Anlagenklasse abhängige Anlagensachgruppen zur Verfügung.

## Anlagen-Stamm Register Buchungsvorgänge

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Anlagen-Stamm > Register Buchungsvorgänge  
In diesem Register verschaffen Sie sich online einen Überblick über die Buchungsvorgänge der ausgewählten Anlage. Die wichtigsten Informationen werden hier in einem Grid angezeigt - Sie können die Ansicht also nach eigenem Ermessen sortieren oder anordnen. Eine vollständigere Sicht liefert der Anlagenkontoauszug (Liste 2113) aus dem Anlagendruck.

### Spaltenübersicht

<b>Felder</b>	<b>Info</b>
Lfd.Nr	laufende Nummer
Vorgang	
Status	
Erfasser	
Erfassungsdatum	Datum
Wertstellungsdatum	Datum
Buchungsart	
Buchungstext	
Betrag	
S/H	Soll/Haben-Marker S Soll, H Haben
Währung	i. d. R. EUR

## Anlagen-Stamm Register Zuordnung Vermögensarten

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Anlagen-Stamm > Register Zuordnung Vermögensarten

Wenn Sie nicht mit Deckungsstock arbeiten, ist keine Zuordnung erforderlich. Im Zweifelsfall klären Sie den Einsatz von zugeordneten Vermögensarten mit einem Consultant der CREM SOLUTIONS. Die Zuordnung von Vermögensarten erfolgt im gleichnamigen Register und Dialog über die Angabe der Gültigkeit (Monat/Jahr) und einer Vermögensart. Zuordnungen können auch nachträglich angelegt, geändert und gelöscht werden. Bestimmte vorgegebene Vermögensarten sind nicht änderbar. Es können jedoch zusätzliche Vermögensarten angelegt werden.

## Verfügbare Parameter

Feld	Beschreibung
Monat	Zahl Zweistellige Ziffer für den Monat
Jahr	Zahl Vierstellige Ziffer für das Jahr
Vermögensart	Auswahl Die hier zur Verfügung stehende Auswahl der Anlagen-Vermögensarten wird über Systemeinstellungen administrativ gepflegt.

## Anlagen-Schema

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Anlagen-Schema

Ein Anlagenschema besteht aus den Elementen Schema, Klasse und Gruppe, die hier wie im Anlagenspiegel hierarchisch dargestellt werden. Entsprechend der hierarchischen Struktur stehen Ihnen vom Anlagenschema abhängige Anlagenklassen und von der Anlagenklasse abhängige Anlagensachgruppen zur Verfügung. Zur besseren Navigation in komplexen Schemata können Sie diese mit Schaltern generell oder in einzelnen Ebenen mit den - und +-Schaltern vor den Elementen auf- oder zuklappen. Die Schalter werden situationsbedingt angeboten. Mit der Einfüge-Taste kann i. d. R. ein neues Element hinzugefügt werden. Die Tastenkombination **Alt+Einf** erzeugt ein Unterelement. Mit der Entfernen-Taste löschen Sie das markierte Element nach einer Sicherheitsabfrage. Änderungen im Anlagenschema müssen gespeichert werden (**Strg+s**).

## Verfügbare Parameter

Feld	Beschreibung
Name	Name Der Name muss für Elemente eindeutig sein, die sie in der gleichen Hierarchieebene befinden. Schema-Namen sind daher immer eindeutig zu vergeben.
Typ	Schema, Klasse oder Gruppe
Bezeichnung	Erläuternde Bezeichnung eines Elements
Neues Schema	Schaltfläche Alternativ zum Kontextmenü Neu oder der Einfügetaste legen Sie hiermit ein neues Schema an.
Schema bearbeiten	Schaltfläche
Alles aufklappen	Schaltfläche Hiermit öffnen Sie alle Hierarchien mit einem Klick.
Alles zuklappen	Schaltfläche Hiermit schließen Sie alle Hierarchien mit einem Klick.
Schema kopieren	Schaltfläche Kopieren von einem markierten Schema in eine andere FIBU. Der Name des Schemas im Zielobjekt kann hierbei neu vergeben werden.

Ein Schema kann als Standard definiert werden, wodurch es bei der Anlagenerstellung vorgeschlagen wird. Hierzu nutzen Sie die Kontextmenüfunktion **Standard setzen/entfernen** für das betroffene Schema. Den Status sehen Sie an der Einblendung (**Standard**) hinter dem Namen des Schemas.

# Abschreibungen für Anlagen

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Abschreibungen für Anlagen

Die Abschreibung für Anlagen kann manuell oder mittels halbautomatischer Prozesse erfolgen. Die halbautomatischen Prozesse sind in einem Jahrgang für eine Anlage nur zulässig, wenn zuvor ein Saldovortrag gebucht wurde oder die Anlage als Neuzugang erstmals auftritt. Anlagen aus Vorjahren können also nur abgeschrieben werden, wenn sie für das aktuelle Abschreibungsjahr per SAVO vorgetragen wurden. Dieser SAVO kann separat über die SAVO-Funktionen im Bereich der Jahresübernahme oder über das Modul [Abschreibungen / SAVO für Anlagen Vorjahre](#) in Kombination mit der nachfolgenden Abschreibung erzeugt werden. Bei der monatlichen AfA kann ein Zugang nur berücksichtigt werden, wenn dieser vor dem 15. eines Monats liegt.

Kontrollieren Sie im Vorfeld durch die Vorschau Abschreibung, welcher Buchwert für die Abschreibung in diesem Jahr vorgesehen ist. Abweichende Abschreibungen sollten Sie am besten nur nach Vorgabe durch Ihren Anlagen-Buchhalter oder Steuerberater vornehmen und im benannten Beleg begründen. Ggf. ist statt einer manuellen Abschreibung eine Sonderabschreibung sinnvoll.

## Verfügbare Parameter

Feld	Beschreibung
Hauptbuchungskreise	Die Auswahl von Hauptbuchungskreisen erfolgt aus dynamischen oder festen Objektgruppen oder durch eine manuelle Eingabe.
Objektbereich	Wenn leer, werden alle Objekte der benannten Hauptbuchungskreise zur Prüfung auf relevante Anlagen herangezogen (keine Einschränkung).
Von Anlage	Wenn leer, werden alle Anlagen der benannten Buchungskreise zur Prüfung auf relevante Anlagen herangezogen (keine Einschränkung).
Bis Anlage	Wenn leer, werden alle Anlagen der benannten Buchungskreise zur Prüfung auf relevante Anlagen herangezogen (keine Einschränkung).
GWG-Filter	Auswahl bzgl. der Betrachtung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) keine Einschränkung, Alle außer GWG-Anlagen, Nur GWG-Anlagen
ABu-Kontotypen	Auswahl bzgl. ABU-Kontotypen Wenn hier eine Auswahl getroffen ist, werden nur Anlagen mit diesem ABu-Kontotyp bei dieser Abschreibung berücksichtigt.
Wertstellungsdatum	Datum Wertstellungsdatum für die Abschreibungsbuchung(en).
Beleg	Beleg

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Text	Buchungstext Der Buchungstext kann mit Datumsplatzhaltern ergänzt werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• \$MMMM Vollständiger Monatsname</li> <li>• \$MMM Abgekürzter Monatsname</li> <li>• \$MM Monat als zweistellige Zahl</li> <li>• \$JJJJ Jahr vierstellig</li> <li>• \$JJ Jahr zweistellig</li> </ul>
Ausgabedatei	Pfad und Dateiname für eine Excelausgabe
Abschreibungen berechnen	Schaltfläche zum Auslösen der planmäßigen Abschreibung lt. vorgenannter Parameter.

## Abschreibungen / SAVO für Anlagen Vorjahre

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Abschreibungen / SAVO für Anlagen Vorjahre  
Anlagen aus Vorjahren können nur abgeschrieben werden, wenn sie für das aktuelle Abschreibungsjahr per SAVO vorgetragen wurden. Dieser SAVO kann separat über die SAVO-Funktionen im Bereich der Jahresübernahme oder über das Modul Abschreibungen / SAVO für Anlagen Vorjahre in Kombination mit der nachfolgenden Abschreibung erzeugt werden.

### Verfügbare Parameter

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Hauptbuchungskreise	Die Auswahl von Hauptbuchungskreisen erfolgt aus dynamischen oder festen Objektgruppen oder durch eine manuelle Eingabe.
Objektbereich	Wenn leer, werden alle Objekte der benannten Hauptbuchungskreise zur Prüfung auf relevante Anlagen herangezogen (keine Einschränkung).
Von Anlage	Wenn leer, werden alle Anlagen der benannten Buchungskreise zur Prüfung auf relevante Anlagen herangezogen (keine Einschränkung).
Bis Anlage	Wenn leer, werden alle Anlagen der benannten Buchungskreise zur Prüfung auf relevante Anlagen herangezogen (keine Einschränkung).
GWG-Filter	Auswahl bzgl. der Betrachtung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) keine Einschränkung, Alle außer GWG-Anlagen, Nur GWG-Anlagen
ABu-Kontotypen	Auswahl bzgl. ABU-Kontotypen Wenn hier eine Auswahl getroffen ist, werden nur Anlagen mit diesem ABu-Kontotyp bei dieser Abschreibung berücksichtigt.
Geschäftsjahr-Ende bis	Auswahl
Beleg	Beleg

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Text	Buchungstext Der Buchungstext kann mit Datumsplatzhaltern ergänzt werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• \$MMMM Vollständiger Monatsname</li> <li>• \$MMM Abgekürzter Monatsname</li> <li>• \$MM Monat als zweistellige Zahl</li> <li>• \$JJJJ Jahr vierstellig</li> <li>• \$JJ Jahr zweistellig</li> </ul>
Saldovorträge automatisch buchen	Schalter
Saldovortragskonto	Auswahl
Ausgabedatei	Pfad und Dateiname für eine Excelausgabe
Abschreibungen berechnen	Schaltfläche zum Auslösen der planmäßigen Abschreibung lt. vorgenannter Parameter.

Hinweis: In der Anlagenbuchhaltung selbst können Sie eine SAVO-Buchung stornieren, z. B. um im Vorjahr noch eine Abschreibung zu buchen. Vergessen Sie bitte nicht, anschließend erneut die abhängigen SAVOs zu buchen! Separate Saldovorträge können über das Dienstprogramme-Modul SAVO Anlagenkonten gebucht werden. Sie finden dieses Modul im Unterverzeichnis Dienstprogramme, Jahresübernahme, Saldovorträge, SAVO-Anlagenkonten. Details zum SAVO-Anlagenkonten finden Sie [hier](#).

## AfA-Methoden

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Einstellungen > AfA-Methoden  
iX-Haus stellt drei unterschiedliche AfA-Methoden zur Verfügung: Lineare Abschreibung, Abschreibung nach Staffel und Abschreibung nach Festwert. Für jede dieser Abschreibungsmethoden existiert ein separates Register. Die AfA-Methoden definieren Sie über die Neuanlage mittels einer eindeutigen AfA-Nummer und einem beschreibenden Titel.

### Dialog Lineare AfA-Methode anlegen/ändern

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Einstellungen > AfA-Methoden  
In linearen AfA-Methoden bleiben die Abschreibungsbeträge pro Abschreibungsjahr gleich. Geben Sie hier die Nutzungsdauer oder den jährlichen Prozentsatz an. Hieraus ermittelt sich dann die Dauer der Abschreibung in Jahren.

#### Verfügbare Parameter

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Nummer	Nummer der Afa-Methode Sind die einzelnen AfA-Methoden in den unterschiedlichen FIBU-Gruppen nicht identisch nummeriert, können sie nicht kopiert werden!

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Bezeichnung	Text Beschreibung der AfA-Methode
Jahr des Zugangs komplett berücksichtigen	Schalter Ist der Schalter nicht aktiv, wird die Anlage erst ab dem Zugangsdatum (Wertstellungsdatum der Aktivierung) in der Abschreibung berücksichtigt.
AfA-Berechnung	Auswahl <ul style="list-style-type: none"> <li>• AfA-Berechnung ab der letzten Abschreibung</li> <li>• AfA-Berechnung ab Anfang des Geschäftsjahres</li> </ul> Ein Infotext informiert über die hieraus resultierende Berechnungstechnik, insbesondere über die Behandlung von Rundungsdifferenzen.
Deaktiviert	Schalter Deaktivierte AfA-Methoden werden nicht zur Auswahl angeboten, z. B. in der Definition von ABu-Kontotypen bei der Auswahl zulässiger AfA-Methoden.
Berechnung der jährlichen Abschreibung	Option <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prozentsatz</li> <li>• Prozentsatz (Prozentsatzberechnung aus Nutzungsdauer)</li> <li>• Nutzungsdauer</li> </ul>
Nutzungsdauer	Zahl Jahre. Zur Information wird anhand der angegeben Jahre für die jährliche lineare AfA der berechnete Prozentsatz ausgegeben und die AfA-Ermittlung in einem Infotext beschrieben.
OK	Schaltfläche zum Speichern und Schließen des Dialogs.
Abbrechen	Schaltfläche zum Schließen des Dialogs ohne zu speichern.

## Dialog Staffel anlegen/ändern

Dialogbuchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Einstellungen > AfA-Methoden > Neue Staffel-Methode bzw. markierte Staffelmethode ändern

Eine Variante der linearen AfA ist die Staffel, welche für bis zu fünf Perioden in Jahren unterschiedliche lineare AfAs vorgibt. Die Gesamtnutzungsdauer der Anlage ergibt sich dann aus der Summe der Nutzungsdauer der einzelnen Staffeln.

### Verfügbare Parameter

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Nummer	Nummer der Afa-Methode Sind die einzelnen AfA-Methoden in den unterschiedlichen FIBU-Gruppen nicht identisch nummeriert, können sie nicht kopiert werden!
Bezeichnung	Text Beschreibung der AfA-Methode

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Jahr des Zugangs komplett berücksichtigen	Schalter Ist der Schalter nicht aktiv, wird die Anlage erst ab dem Zugangsdatum (Wertstellungsdatum der Aktivierung) in der Abschreibung berücksichtigt.
AfA-Berechnung	Auswahl <ul style="list-style-type: none"> <li>• AfA-Berechnung ab der letzten Abschreibung</li> <li>• AfA-Berechnung ab Anfang des Geschäftsjahres</li> </ul> Ein Infotext informiert über die hieraus resultierende Berechnungstechnik, insbesondere über die Behandlung von Rundungsdifferenzen.
Deaktiviert	Schalter Deaktivierte AfA-Methoden werden nicht zur Auswahl angeboten, z. B. in der Definition von ABu-Kontotypen bei der Auswahl zulässiger AfA-Methoden.
Periode	Sie können bis zu fünf Perioden definieren (1. - 5-. Periode). Zu jeder Periode müssen die Dauer und der Prozentsatz der jährlichen AfA definiert werden.
Dauer	Zahl Die angabe erfolgt in Jahren als Vorgabe der Dauer für die jeweilige Periode.
Prozentsatz lin. jährl. AfA	Zahl Prozentsatz der jährlichen lineare AfA für die jeweilige Periode. Die Summe der Prozentsätze muss 100% ergeben.
OK	Schaltfläche zum Speichern und Schließen des Dialogs.
Abbrechen	Schaltfläche zum Schließen des Dialogs ohne zu speichern.

## Dialog Festwert anlegen/ändern

Dialogbuchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Einstellungen > AfA-Methoden > Neue Festwert-Methode bzw. markierte Festwertmethode ändern

### Verfügbare Parameter

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Nummer	Eindeutige dreistellige Nummer der AfA in der Übersicht der AfA-Methoden.
Bezeichnung	Beschreibung der AfA
Deaktiviert	Kontrollfeld Deaktivierte AfA werden in der Auswahl der AfA-Methode für neue Anlagegüter nicht angeboten.
jährl. Abschreibungsfestbetrag	Wert ab 0,01
Währung	Währung (i. d. R. EUR).

Die Schaltflächen OK und Abbrechen dienen zum Speichern bzw. Abbrechen der Parametereingabe.

## Dialog Degressiv anlegen/ändern

Dialogbuchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Einstellungen > AfA-Methoden > Neue degressive Methode bzw. markierte degressive Methode ändern

#### Verfügbare Parameter

Feld	Beschreibung
Nummer	Eindeutige dreistellige Nummer der AfA in der Übersicht der AfA-Methoden.
Bezeichnung	Beschreibung der AfA
Jahr des Zugangs kompett berücksichtigen	Kontrollfeld
AfA-Berechnung	Auswahl AfA-Berechnung ab der letzten Abschreibung AfA-Berechnung ab Anfang des Geschäftsjahres
Deaktiviert	Kontrollfeld Deaktivierte AfA werden in der Auswahl der AfA-Methode für neue Anlagegüter nicht angeboten.
Prozentsatz der jährl. degressiven Abschreibung	zulässiger Wert zwischen 0,01 und 30,00
Nutzungsdauer	Anzahl Jahre

Der Infobereich liefert Erläuterungen zur AfA-Methode. Die Schaltflächen OK und Abbrechen dienen zum Speichern bzw. Abbrechen der Parametereingabe.

### Dialog Degressiv-linear anlegen/ändern

Dialogbuchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Einstellungen > AfA-Methoden > Neue degressiv-lineare Staffel-Methode bzw. markierte degressiv-lineare Staffelmethode ändern

#### Verfügbare Parameter

Feld	Beschreibung
Nummer	Eindeutige dreistellige Nummer der AfA in der Übersicht der AfA-Methoden.
Bezeichnung	Beschreibung der AfA
Jahr des Zugangs kompett berücksichtigen	Kontrollfeld
AfA-Berechnung	Auswahl AfA-Berechnung ab der letzten Abschreibung AfA-Berechnung ab Anfang des Geschäftsjahres
Deaktiviert	Kontrollfeld Deaktivierte AfA werden in der Auswahl der AfA-Methode für neue Anlagegüter nicht angeboten.
Prozentsatz der jährl. degressiven Abschreibung	zulässiger Wert zwischen 0,01 und 30,00
Nutzungsdauer	Anzahl Jahre

Feld	Beschreibung
daraus berechnete jährliche lineare AfA %	
Automatische Umstellung auf 'linear'	

Der Infobereich liefert Erläuterungen zur AfA-Methode. Die Schaltflächen OK und Abbrechen dienen zum Speichern bzw. Abbrechen der Parametereingabe.

## ABu-Kontotyp Hauptansicht

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Einstellungen > ABu-Kontotypen  
 Im Register ABu-Kontotypen definieren Sie die einzelnen Typen. Zur Auswahl stehen die Typen Handelsrecht, Steuerrecht und Sonstige . Pro Fibu darf nur ein Typ mit dem Merkmal Sachkonten bebuchen verknüpft sein!

### Verfügbare Parameter

Feld	Beschreibung
Typ	Auswahl <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handelsrecht</li> <li>• Steuerrecht</li> <li>• Sonstige</li> </ul> Pro FIBU können ein Konto vom Typ Handelsrecht, ein Konto vom Typ Steuerrecht und mehrere Konten vom Typ Sonstige definiert werden.
Kurzbezeichnung	Kurzbezeichnung des ABu-Kontotyps. Weisen die einzelnen ABu-Kontotypen in den Buchungskreisen unterschiedliche Kurzbezeichnungen auf, können AfA-Methoden nicht kopiert werden!
Bezeichnung	Ausführlichere Bezeichnung des ABu-Kontotyps.
Währungscode	Internationaler Währungscode, i. d. R. EUR.
Sachkonten bebuchen	Option Vorschlag oder feste Vorgabe Die Schalterstellung für Sachkonten bebuchen kann hiermit fest vorgegeben werden und ist in der einzelnen Anlage dann nicht änderbar. Pro Fibu darf nur ein Typ mit dem Merkmal Sachkonten bebuchen verknüpft sein!
Standard	Schalter Ein als Standard definierter ABu-Kontotyp wird bei der Definition neuer Anlagen vorgeschlagen.
Deaktiviert	Deaktivierte ABu-Kontotypen werden zur Auswahl nicht angeboten.
Zulässige AfA-Methoden	Ansicht mit Zuordnungsmöglichkeit einzelner AfA-Methoden. Ordnen Sie hier keine AfA-Methoden zu, stehen zu diesem ABu-Kontotyp später alle verfügbaren AfA-Methoden zur Auswahl. Ansonsten werden dann nur die hier als zulässig definierten AfA-Methoden angeboten. Ob eine einzelne AfA-Methode generell gesperrt ist, wird über die Spalte Deaktiviert angezeigt. Die AfA-Methoden können pro ABu-Kontotyp in Abhängigkeit des Anschaffungsdatums der einzelnen Anlage angeboten werden.

## Dialog ABu-Kontotyp bearbeiten / AfA-Methode zuordnen

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Anlagen-Stamm, Doppelklick auf Konten einer in Bearbeitung befindlichen Anlage

Der Dialog öffnet sich z. B. bei Doppelklick auf eine Zeile in der Ansicht Konten (im Register Übersicht einer Anlage im Modul Anlagen-Stamm. Durch eine gestaffelte Zuordnung der AfA-Methoden können Sie auch individuelle Vorgaben umsetzen, wenn Sie die AfA-Methoden entsprechend gepflegt haben.

### Verfügbare Parameter

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> ABu-Kontotyp	Anzeige des verwendeten ABu-Kontotyps
<input type="checkbox"/> Sachkonten bebuchen	Schalter Sachkonten werden im Rahmen der Buchungsprozesse gebucht, wenn der Schalter gesetzt ist. Er kann durch die Definition des verwendeten ABu-Kontotyps fest voreingestellt sein.
<input type="checkbox"/> AfA-Methode	Auswahl Hier werden alle AfA-Methoden angeboten, die lt. Abu-Kontotyp-Definition zulässig sind.
<input type="checkbox"/> Gültig ab	
<input type="checkbox"/> Zuordnungsdatum als AfA-Beginn verwenden	Option Wenn Sie diese Option nutzen, sind die nachfolgenden Datumsfelder gegen Eingabe gesperrt und weisen in Abhängigkeit der AfA-Methode und dem Zugangsdatum der Anlage berechnete Datumswerte auf.
<input type="checkbox"/> AfA-Beginn	Datum Frei wählbares Datum, welches auch vor dem Gültigkeitsbeginn der Zuordnung liegen kann. Dieses Eingabefeld ist inaktiv, wenn die Option Zugangsdatum als AfA-Beginn verwenden eingeschaltet ist. Tipp: Wenn Sie das Feld aktiviert haben, können Sie es erst verlassen, wenn Sie hier ein Datum eingetragen haben. Falls Sie das Zugangsdatum als AfA-Beginn nutzen wollen, geben Sie hier einfach mit = -Zeichen das Tagesdatum ein und aktivieren dann die Checkbox der Option.
<input type="checkbox"/> AfA-Ende	Datum Frei wählbares Datum. Dieses Eingabefeld ist inaktiv, wenn die Option Zugangsdatum als AfA-Beginn verwenden eingeschaltet ist. Das AfA-Ende kann auch undefiniert sein. In Abhängigkeit von der zugeordneten AfA-Art (deren Laufzeit) und dem AfA-Beginn wird das AfA-Ende automatisch berechnet, sobald Sie die Zuordnung mit OK speichern.
<input type="checkbox"/> Dauer	(zur Information) Differenz in Jahren zwischen AfA-Beginn und AfA-Ende Ihrer Definition in der Zuordnung. Bei undefiniertem AfA-Ende erfolgt keine Anzeige eines Jahreswertes. Für AfA-Methoden nach Nutzungsdauer rechnet iX-Haus vom AfA-Beginn ausgehend die Dauer in Abhängigkeit der verwendeten AfA-Art. Für Anlagen einer Altbestandsübernahme geben Sie daher hier den ursprünglichen AfA-Beginn ein!
<input type="checkbox"/> OK	Schaltfläche zum Bestätigen der Parameter.
<input type="checkbox"/> Abbrechen	Schaltfläche zum Verlassen des Dialogs ohne speichern.

# Dialog ABu-Kontotyp bearbeiten

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Einstellungen > ABu-Kontotypen

Der Dialog öffnet sich bei Doppelklick auf eine Zeile in der Ansicht Konten (im Register Stammdaten einer Anlage im Modul Anlagen-Stamm. Durch eine gestaffelte Zuordnung der AfA-Methoden können Sie auch individuelle Vorgaben umsetzen, wenn Sie die AfA-Methoden entsprechend gepflegt haben.

## Verfügbare Parameter

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Typ	Auswahl Zur Auswahl des ABu-Kontotyps stehen Steuerrecht, Handelsrecht, Sonstige.
Kurzbezeichnung	Text, max. drei Zeichen für ein Kürzel
Bezeichnung	Ausführlichere Bezeichnung des
<input type="checkbox"/> Sachkonten bebuchen	Schalter Sachkonten werden im Rahmen der Buchungsprozesse gebucht, wenn der Schalter gesetzt ist. Er kann durch die Definition des verwendeten ABu-Kontotyps fest voreingestellt sein.
Sachkonten bebuchen	Optionen zum Schalter Vorschlag, feste Vorgabe. Ist die Schalterstellung fest vorgegeben, kann sie im Anlagen-Stamm bei der jeweiligen Anlage nicht geändert werden. Ein Vorschlag wird bei Erfassung einer Anlage mit diesem ABu-Kontotyp gesetzt, der Schalterstatus kann aber im Einzelfall geändert werden.
<input type="checkbox"/> Standard	Schalter Ein als Standard definierter ABu-Kontotyp wird bei der Neuanlage von Anlagen vorgeschlagen. Ein Weiterer Standard kann nicht gesetzt werden. Zum Wechsel des Standards muss erst der bestehende Standard entfernt werden - erst dann kann ein anderer ABu-Kontotyp als Standard definiert werden.
Deaktiviert	Schalter Deaktivierte Definitionen werden in der Auswahl von ABu-Kontotypen nicht angezeigt.
Zulässige AfA-Methoden	Auswahl In dem Grid können Sie einzelne AfA-Methoden eintragen. Dann sind nur diese für den ABu-Kontotyp gültig. Ist der View leer, können alle vorhandenen AfA-Arten genutzt werden. Über die Kontextmenüfunktion Neu können Sie einzelne AfA-Methoden zuordnen und hierbei auch definieren, ob diese AfA-Methode nur für Anlagen bis zu einem bestimmten Anschaffungsdatum angeboten wird. Das könnte für aktuell nicht mehr zulässige AfA-Methoden relevant sein, die nur für alte Anlagen im Bestand eingesetzt werden dürfen. Afa-Methode zuordnen öffnet den Dialog Zuordnung AfA-Methoden.
<input type="checkbox"/> OK	Schaltfläche zum Bestätigen der Parameter.
<input type="checkbox"/> Abbrechen	Schaltfläche zum Verlassen des Dialogs ohne speichern.

## Dialog Zuordnung AfA-Methoden

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Einstellungen > ABu-Kontotypen bearbeiten > Zulässige AfA-Methoden > AfA-Methoden zuordnen

Hier können Sie AfA-Methoden über eine sortierbare Liste wahlweise mit Schaltern pro AfA-Methode zur Auswahl zuordnen. Zudem stehen hier die Schaltflächen **Alle auswählen** und **Alle abwählen** zur Verfügung. Mit **Ansicht wechseln** ändern Sie die Ansicht auf eine alternative zweispaltige Darstellung mit nicht zugeordneten und mit zugeordneten AfA-Methoden. Hier können markierte AfA-Methoden mit den Pfeil-Schaltern zwischen den beiden Listen verschoben werden.

### Verfügbare Parameter

Schaltfläche	Funktion
Ansicht wechseln	Schaltfläche zum Wechseln zwischen einspaltiger und zweispaltiger Darstellung.
Alle auswählen	Schaltfläche zum Selektieren aller AfA-Methoden.
<input type="checkbox"/> Alle abwählen	Schaltfläche zum Deselektieren aller AfA-Methoden.
<input type="checkbox"/> OK	Schaltfläche zum Bestätigen der Parameter.
<input type="checkbox"/> Abbrechen	Schaltfläche zum Verlassen des Dialogs ohne speichern.

## Anlagen-Druck

Nachfolgend finden Sie alle Module aus dem Menü Anlagen-Druck.

### Druckdialog Abschreibungsvorschau Excel

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Anlagen-Druck > Abschreibungsvorschau Excel

Die Liste Abschreibungsvorschau Excel (Ix2119) stellt in einer Gesamtübersicht die zu erwartenden Abschreibungen fünf Jahre ab dem eingegeben Jahrgang detailliert je Anlage dar. Zudem wird ausgewiesen, in welchem Jahr die jeweilige Anlage vollständig abgeschrieben sein wird. Erwartete Abschreibungen, die vor oder nach dem Ausgabezeitraum liegen, werden kumuliert ausgegeben. Die Liste liefert wichtige Informationen zur Budgetierung und als Gesamtübersicht aller vorhandenen Anlagen. Auf der Workstation muss Excel installiert sein.

### Verfügbare Parameter

Feld	Beschreibung
Hauptbuchungskreise	Auswahl
Objektbereich	Auswahl Ohne weitere Angabe erfolgt keine Einschränkung
Von Anlage	Auswahl Ohne weitere Angabe erfolgt keine Einschränkung. Die Auswahl von - bis bezieht sich auf die Anlagen-Nummer. Die Auswahl aus dem Anlagenstamm kann sortiert werden.
Bis Anlage	Auswahl Ohne weitere Angabe erfolgt keine Einschränkung.

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
GWG-Filter	Auswahl Ohne weitere Angabe erfolgt keine Einschränkung bzgl. Anlagen vom Typ GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter). Wahlweise kann die Filterung auf alle Anlagen, alle Anlagen außer der GWG-Anlagen oder nur auf GWG-Anlagen eingestellt werden.
ABu-Kontotypen	Auswahl Sie können die Auswahl auf einzelne ABu-Kontotypen einschränken.
Ab Jahrgang	Auswahl
Ausgabedatei	Pfad inklusive Excel-Dateiname für die zu erstellende Datei der Abschreibungsvorschau.

## **Druckdialog Anlagen-Übersicht\Excel-Liste**

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Anlagen-Druck > Anlagen-Übersicht

### [Verfügbare Parameter](#)

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
FIBU	Auswahl
Jahr	vierstellige Jahreszahl
Schema	Auswahl
Konto	Auswahl
Anlagenklasse	Auswahl
Starten	Schaltfläche zum Starten der Übersicht.

## **Druckdialog Liste 211101 - Anlagenspiegel**

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Anlagen-Druck > Anlagenspiegel

Der Anlagenspiegel steht als kompakte Vorschau (Bildschirmvorschau) oder als umfangreichere Excel-Variante zur Verfügung. Sie müssen in einem Objekt des entsprechenden Buchungskreises stehen, um Zugriff auf dessen aktuelle FIBU zu erhalten. Die weiteren erforderlichen Parameter geben Sie in der Parametermaske der Liste 211101 Anlagenspiegel ein.

### [Verfügbare Parameter](#)

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Aktuelle FIBU	Information über das aktuell angesprochene FIBU-Objekt (Nr. und Kurzbezeichnung)
Schema	F2-Auswahl
Anlagenklasse	F2-Auswahl
Anlagengruppe	F2-Auswahl
Konto	obligatorische F2-Auswahl Es werden im Anlagenspiegel nur Anlagenbuchungen zu dem hier angegebenen ABu-Kontotyp berücksichtigt.
Objektbereich	F2-Auswahl
bis Wertstellung	Datum F2-Auswahl

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
GWG-Filter	Betrifft die Auswahl, ob keine Einschränkung gilt, ob alle Anlagen außer GWG-Anlagen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) oder ob nur GWG-Anlagen gefiltert werden sollen.
abgeschriebene Anlagen ausgeben	Option <input type="checkbox"/> Abgeschriebene Anlagen werden nicht ausgegeben, kompaktere Darstellung des Anlagenspiegels. Der Anlagenspiegel weist nur Anlagen auf, für die noch mindestens eine Abschreibung aussteht <input checked="" type="checkbox"/> Abgeschriebene Anlagen werden ausgegeben, der Anlagenspiegel weist alle erfassten Anlagen auf.
Anlagen mit Vollabgang vor dem Auswertungsjahr ausgeben	Option <input type="checkbox"/> Anlagen mit Vollabgang vor dem Auswertungsjahr werden nicht ausgegeben, kompaktere Darstellung des Anlagenspiegels. Der Anlagenspiegel weist voll abgeschriebene Anlagen nur dann auf, wenn der Vollabgang im Auswertungsjahr erfolgte. <input checked="" type="checkbox"/> Anlagen mit Vollabgang werden auch ausgegeben, wenn der Vollabgang schon vor dem Auswertungsjahr erfolgte.
Pool-Anlagen kumulieren	Option <input type="checkbox"/> Pool-Anlagen werden einzeln ausgegeben . Der Anlagenspiegel weist alle erfassten Anlagen auf Der Anlagenspiegel weist nur Anlagen auf, für die noch mindestens eine Abschreibung aussteht <input checked="" type="checkbox"/> Abgeschriebene Anlagen werden ausgegeben, der Anlagenspiegel weist alle erfassten Anlagen auf.
im Schema fehlende Anlagen ausgeben	Option <input type="checkbox"/> Es werden nur die Anlagen ausgegeben, welche in dem gewählten Schema enthalten sind. <input checked="" type="checkbox"/> Es werden zusätzlich die Anlagen ausgegeben, welche in dem Schema nicht enthalten sind.
Objektsummen drucken	<input type="checkbox"/> keine Zwischensummen pro Objekt, kompaktere Darstellung des Anlagenspiegels <input checked="" type="checkbox"/> In der Vorschau werden pro Objekt Summen gebildet.
nur Summen drucken	<input type="checkbox"/> Anlagen werden einzeln aufgeführt <input checked="" type="checkbox"/> reine Summendarstellung, kompaktere Darstellung des Anlagenspiegels
Ausgabedatei	Excelausgabe F2 -Auswahl Speichern unter (Speicherpfad und Excel-Dateiname inkl. der Endung .xls oder .xlsx)
<b>Hinweis</b>	
<p>Per Systemeinstellung ( Systemeinstellungen Datenbank, Parameter RueckbuchungAfaAbgang) können Sie definieren, wie die Abgangsbuchung mit BA 88 im Anlagenspiegel ausgewertet wird.</p> <p>Wenn Sie die Option Abgang wählen, wird AfA-Rückbuchung zu dem Abgangswert gerechnet, z. B. im Anlagenspiegel, die kumulierte AfA bleibt nach einem Abgang somit unverändert.</p> <p>Bei der Option Kumulierte Abschreibungen werden die AfA-Rückbuchungen zu den kumulierten AfA gerechnet, somit stellt die kumulierte AfA die kumulierten Abschreibungen der noch vorhandenen Vermögensgegenstände dar.</p> <p>In neueren Programmversionen werden im Excel-Anlagenspiegel 'Kumulierte Abschreibungen am Anfang des Geschäftsjahres' in einer separaten Spalte ausgewiesen.</p>	

## **Druckdialog Liste 2113 - Anlagenkontoauszug jahresübergreifend**

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Anlagen-Druck > Anlagenkontoauszug  
 Der Anlagenkontoauszug steht als Vorschau (Bildschirmvorschau) oder als Excel-Variante zur Verfügung. Sie müssen in einem Objekt des entsprechenden Buchungskreises stehen, um Zugriff auf dessen aktuelle FIBU zu erhalten. Ebenso müssen Sie das gewünschte Wirtschaftsjahr über den Fensterdialog einstellen. Die weiteren erforderlichen Parameter geben Sie in der Parametermaske des Anlagenkontoauszuges ein.

### Verfügbare Parameter

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
von Anlage	Anlagennummer Die F2 -Auswahl listet die verfügbaren Anlagen auf. Wählen Sie die erste Anlage, welche ausgewertet werden soll.
bis Anlage	Anlagennummer Die F2 -Auswahl listet die verfügbaren Anlagen auf. Wählen Sie die letzte Anlage, welche ausgewertet werden soll.
Konto	F2 -Auswahl Es werden nur die Buchungen des angegebenen Kontos ausgewertet, ohne Angabe wird daher keine Buchung ausgegeben!
AfA pro Jahr kumulieren	Option [X] in Vorjahren: AfA wird in den Vorjahren kumuliert [X] im aktuellen Jahr: AfA wird im aktuellen Jahr kumuliert
Storno ausblenden	Option [ ] Stornierte Buchungen und Stornobuchungen werden angezeigt. [X] Stornierte Buchungen und Stornobuchungen werden ausgeblendet, der Kontoauszug somit ggf. kompakter.
abgeschriebene Anlagen einblenden	Option [ ] Die abgeschriebenen Anlagen werden nicht ausgewertet, der Kontoauszug weist dementsprechend nur aktuelle Anlagen auf. [X] Die abgeschriebenen Anlagen werden ausgewertet, der wird hierdurch ggf. umfangreicher.
Seitenumbruch pro Anlage	Option [ ] Nach jeder Anlage erfolgt im Ausdruck eine Trennung durch eine Leerzeile. [X] Nach jeder Anlage erfolgt im Ausdruck eine Trennung durch einen Seitenvorschub.
Excel -Ausgabedatei	F2 -Auswahl Speichern unter (Speicherpfad und Excel-Dateiname inkl. der Endung .xls oder .xlsx) Wählen Sie einen gültigen Pfad und geben Sie den vollständigen Dateinamen mit der Dateierweiterung an.

Als Vorschau wird die Liste 2113: Anlagenkontoauszug mit Hilfe des iX-Haus-Bildschirmviewers ausgegeben. Hier stehen Ihnen z. B. die Suchfunktionen des Viewers mit Strg+F zur Verfügung. Die Liste können Sie auf dem aktuell zugeordneten Drucker ausgeben.

### Druckdialog Liste 2119 - Abschreibungsvorschau Excel

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Anlagen-Druck > Abschreibungsvorschau

## Excel

Die Liste 2119 stellt in einer Gesamtübersicht die zu erwartenden Abschreibungen fünf Jahre ab dem eingegeben Jahrgang detailliert je Anlage dar. Zudem wird ausgewiesen, in welchem Jahr die jeweilige Anlage vollständig abgeschrieben sein wird. Erwartete Abschreibungen, die vor oder nach dem Ausgabezeitraum liegen, werden kumuliert ausgegeben. Die Liste liefert somit wichtige Informationen zur Budgetierung und als Gesamtübersicht aller vorhandenen Anlagen.

Für die Nutzung muss die Tabellenkalkulation Excel auf der Workstation installiert sein.

### Verfügbare Parameter

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Hauptbuchungskreise	Angabe des/der zugrundeliegenden Hauptbuchungskreis/e F2 öffnet die Objektgruppenauswahl.
Objektbereich	Angabe des/der auszuwertenden Buchungskreis/e F2 öffnet die Objektgruppenauswahl.
Von Anlage	
Bis Anlage	
GWG-Filter	Auswahl - keine Einschränkung - Alle außer GWG-Anlagen - Nur GWG-Anlagen
ABu-Kontotypen	Auswahl
Ab Jahrgang	Auswahl F2 öffnet die Auswahl Arbeitsjahrgang
Ausgabedatei	Erforderliche Angabe von Pfad und Dateiname F2 öffnet Speichern unter-Dialog.
Starten	Schalter

## Druckdialog Übersicht Bemessungsgrundlage/Excel-Liste

Buchhaltung > Anlagenbuchhaltung > Anlagen-Druck > Übersicht  
Bemessungsgrundlage

Für die Übersicht über die Bemessungsgrundlagen geben Sie FIBU, Anlage von und Anlage bis und das abzufragende Konto an. Geben Sie die gewünschten Parameter an und erzeugen Sie die Übersicht mit Klick auf den Schalter Starten . Die Ausgabe erfolgt via Excel, weshalb diese Übersicht nur auf Workstations abrufbar ist, welche über ein installiertes Excel-Programm verfügen. Sie erhalten eine Excel-Datei mit dem Namen Übersicht Bemessungsgrundlage.xls . Die Übersicht befindet sich im ersten Tabellenblatt mit dem Registernamen Übersicht Bemessungsgrundlage . Ausgegeben werden neben FIBU-Nummer eine Liste mit den Spalten Anlage, Objekt, Zugangsdatum, Bemessungsgrundlage am 1. Tag des aktuell eingestellten Wirtschaftsjahres sowie die jeweilige AfA-Methode der gelisteten Anlage.

Die Fortschrittsanzeige in iX-Haus bleibt geöffnet, solange Sie die Excel-Datei noch geöffnet haben.

### Verfügbare Parameter

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Aktuelle FIBU	
Anlage von	

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Anlage bis	
Konto	
Starten	Schaltfläche zum Starten der Übersicht.