



DOKUMENTATION
Benutzerverwaltung - Systemeinstellungen

Benutzerverwaltung - Systemeinstellungen

Um mit dem Modul [Benutzerverwaltung](#) zu arbeiten, melden Sie sich in iX-Haus als Administrator oder mit S-Rechten an.

Mithilfe der folgenden Systemeinstellungen definieren Sie individuelle Anpassungen für das Modul Benutzerverwaltung oder der Anmeldung.

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank

AutomatischeAbmeldungNachTagen	Die Einstellung [1.0.1.4] definiert, nach wie vielen Arbeitstagen (Montag bis Freitag) inaktive User automatisch abgemeldet werden. So lässt sich verhindern, dass diese User dauerhaft Lizenzen in iX-Haus bzw. iX-Haus plus belegen. Die Standardeinstellung ist drei Arbeitstage.
LogInOutLockTimeoutMs	Per Systemeinstellung [1.14.0.1] kann ein Programm-Timeout in Millisekunden beim Benutzer An- Abmelden eingestellt werden. Diese Einstellung wird bei Bedarf ausschließlich von Seite CREM SOLUTIONS angepasst und ist daher passwortgeschützt. Standard: 5000

<p>LogInOutProtAktiv</p>	<p>Per Systemeinstellung [1.14.0.18] kann die Protokollierung der An- und Abmeldung in iX-Haus aktiviert werden. Wenn aktiviert, werden die erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anmeldungen und Abmeldungen in der Datenbanktabelle LOGINOUTPROT protokolliert. Nachfolgend die relevanten Spalten mit ihren Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDR_H1_TIMESTAMP: Datum und Uhrzeit, wann der An- bzw. Abmeldeprozess stattfand. • USERID: Bei korrekter Anmeldung die Benutzernummer von iX-Haus - oder gekoppelten iX-Haus- und iX-Haus plus-Benutzern, bei Fehleingabe des Benutzernamens: -1. • PLUSUSERID: Benutzernummer bei Anmeldung bei iX-Haus plus (ohne Anmeldung oder bei falschem Benutzernamen nicht gekoppelter iX-Haus plus-Benutzer: -1). • USERNAME: Der bei der Anmeldung angegebene Benutzername. • LOGINOUTTYP liefert die Prozessinformation als Ziffer (0 bis 8) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 0 = Abmeldung ◦ 1 = erfolgreiche Anmeldung ◦ 2 = Anmeldeversuch mit falschem Benutzername ◦ 3 = Anmeldeversuch mit falschem Passwort ◦ 4 = Anmeldeversuch mit Info Passwort abgelaufen ◦ 5 = Anmeldeversuch mit Info Benutzer schon angemeldet ◦ 6 = Anmeldeversuch mit Info maximale Anzahl der Lizenzen erreicht ◦ 7 = Anmeldeversuch mit Info maximal erlaubte Anzahl an Logins für Anwender des Verwalters erreicht ◦ 8 = Anmeldeversuch mit unbekanntem bzw. sonstigem Login-Modus • OS_USER: Username lt. Anmeldung am operating system (Windows-Benutzerkürzel) • OS-HOST: Host-Name des operating systems (Domäne) Standard: nicht aktiv.
<p>LogoutLog</p>	<p>Per Systemeinstellung [1.14.0.2] kann ein Protokoll der Programmschritte eingeschaltet werden. Diese Systemeinstellung dient Analysezwecken seitens der CREM SOLUTIONS und ist daher passwortgeschützt.</p>

MaximaleAnzahlDerSession	Per Systemeinstellung [1.0.65.2] kann die Anzahl der je Anwender erlaubten Programm-Sessions begrenzt werden, um überhöhten Speicherbedarf durch Multisessions zu vermeiden. Standardanzahl der je Anwender zu öffnenden Sessions: 3
--------------------------	--



Sofern laufende Sollstellungen, Abruf von Listen, Importvorgänge oder ähnliche Prozesse des Nutzers aktiv sind, wird dieser nicht automatisch abgemeldet.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/09/15 11:55**