Systemeinstellungen

Zugang: Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > … (nur mit Benutzerrecht S)

Bereich > Abschnitt	Systemeinstellung	Beschreibung
Heizkostendienst > Schalten	`aktiviert`	Die Einstellung 1.23.162.6 steuert, ob bestimmte Parameter durch Eingabe in der Schnittstelle vom Anwender festgelegt werden dürfen oder als feste Werte aus der Datenbank gelesen werden. Dementsprechend gibt es Regeln (s. Abschnitt `Regel`), welche die Gültigkeit der jeweiligen Parameter definieren und Parameter (s. Abschnitt `Parameter`) für fixe Vorgaben. Es gibt hier drei Gültigkeitsbereiche: Objekt, Global oder Fix (Fixwerte sind abrufbar, wenn Schalten, aktiviert eingeschaltet ist). • Per Default `Objekt` sind Parameter objektbezogen und können dort über Dialogeingabe definiert werden. • Mit der Einstellung `Global` wird ein in einem Objektdialog vorgegebener Wert auch in allen anderen Objekten übernommen. Diese globale Parametereingabe kann in einem beliebigen Objekt erfolgen. • Mit der Einstellung `Fix` sind für den betroffenen Parameter keine Maskeneingaben möglich. Der Wert wird dann aus der korrelierten Parameter-Systemeinstellung (s. u.) ermittelt. Folgende Parameter können so gesteuert werden: • uml_heizung ⇒ Umlageschlüssel Heizung • uml_warmwasser ⇒ Umlageschlüssel Warmwasser • uml_kaltwasser ⇒ Umlageschlüssel Kaltwasser • vorauszahlung ⇒ IST/SOLL • kkl_heizung ⇒ Kontenklasse Heizung steuerfrei • kkl_warmwasser ⇒ Kontenklasse Warmwasser • kkl_kaltwasser ⇒ Kontenklasse Kaltwasser • pfad ⇒ Pfad für E898-Dateien • aart_1 ⇒ Abrechnungsart 1 für L-Sätze • aart_2 ⇒ Abrechnungsart 2 für L-Sätze Als Standard ist die Einstellung ist nicht aktiv.

Bereich > Abschnitt	Systemeinstellung	Beschreibung
Heizkostendienst > Schalten	`dateinamen`	Systemeinstellung 1.23.162.2 benennt den gesuchten Dateinamen der Datei mit den Anweisungen für die E898-Dateien. Die Konfiguration wird nur berücksichtigt, wenn Sie die lizenzierte Schnittstelle `Integrierter Druck Heizkostenabrechnung` einsetzen. Parametervorschlag: `index.csv`.
Heizkostendienst > Schalten	`LundMSatzMitSteuer`	Systemeinstellung 1.23.162.5 beinflusst die Steuerinfo des L- und M-Satzes (Pos. 91 in der M3-Zeile). Diese wird nur ausgegeben, wenn dies hiermit aktiviert ist. Standard: nicht altiv
Heizkostendienst > Schalten	`ordnerpfad`	Systemeinstellung 1.23.162.1 benennt den Pfad aus welchem die E898-Dateien ausgelesen werden. Die Konfiguration hierüber wird nur berücksichtigt, wenn Sie die lizenzierte Schnittstelle `Integrierter Druck Heizkostenabrechnung` einsetzen. Zum Einlesen von E898 für Dienstleiter, die ARGE Version 2.X benutzen, ist es möglich, eine andere Datei einzulesen, als dies in dieser Systemeinstellung vorgegeben ist. Die Auswahl von Verzeichnis und Datei sind dementsprechend frei. Parametervorschlag: `data\HK\Einlesen\E898\`.
Heizkostendienst > Schalten	`OrdnungsbegriffLaengeAnpassen`	Systemeinstelung 1.23.162.4 erlaubt, die Länge des Ordnungsbegriffs intern zu verkleinern. Diese Einstellung wird in Einzelfällen benötigt, wenn der iX-Haus-Ordnungsbegriff aufgrund der Flächennummernlänge die zulässige Länge lt. ARGE-Definition überschreitet. Standard: nicht aktiv
Heizkostendienst > Schalten	`UseNewARGE`	Systemeinstellung 1.23.162.3 berücksichtigt neuere ARGE-Variante beim Einlesen von E898, wenn der Heizkostendienst ansonsten die ARGE-Variante 2.1 nutzt. Die Konfiguration wird nur berücksichtigt, wenn Sie die lizenzierte Schnittstelle `Integrierter Druck Heizkostenabrechnung` einsetzen. Standard: aktiv
Heizkostendienst > Regel	Zur Auswahl stehen jeweils • Objekt - Die Parameter sind objektbezogen, Werte können über die Maske im Modul `Heizkostendienst` definiert werden. Eine Änderung ist hier somit objektspezifisch. • Global - Die Parameter sind global und können über die Maske im Modul `Heizkostendienst` definiert werden. Eine Änderung wirkt somit auch nach einem Objektwechsel für andere Objekte. • Fix - Die Parameter sind festgelegt und werden über die Vorgabe im Abschnitt `Parameter` definiert.	

Bereich > Abschnitt	Systemeinstellung	Beschreibung
Heizkostendienst > Regel	aart_1	Systemeinstellung 1.23.230.9 definiert, wie der Parameter L-Satz Kennzeichen Abrechnungsart 1 gespeichert wird. Zu Auswahl stehen Objekt, Global, Fix. Standard: Objekt
Heizkostendienst > Regel	aart_2	Systemeinstellung 1.23.230.10 definiert, wie der Parameter L-Satz Kennzeichen Abrechnungsart 2 gespeichert wird. Zur Auswahl stehen Objekt, Golbal, Fix. Standard: Objekt
Heizkostendienst > Regel	kkl_heizung	Systemeinstellung 1.23.230.5 definiert, wie der Parameter Kontenklassen Heizung gespeichert wird. Zur Auswahl stehen Objekt, Golbal, Fix. Standard: Objekt
Heizkostendienst > Regel	kkl_kaltwasser	Systemeinstellung 1.23.230.7 definiert, wie der Parameter Kontenklassen Kaltwasser gespeichert wird. Zur Auswahl stehen Objekt, Golbal, Fix. Standard: Objekt
Heizkostendienst > Regel	kkl_warmwasser	Systemeinstellung 1.23.230.6 definiert, wie der Parameter Kontenklassen Warmwasser gespeichert wird. Zur Auswahl stehen Objekt, Golbal, Fix. Standard: Objekt
Heizkostendienst > Regel	pfad	Systemeinstellung 1.23.230.8 definiert, wie der Parameter Pfad gespeichert wird. Zur Auswahl stehen Objekt, Golbal, Fix. Standard: Objekt
Heizkostendienst > Regel	uml_heizung	Systemeinstellung 1.23.230.1 definiert, wie der Parameter Umlageschlüssel Heizung gespeichert wird. Zur Auswahl stehen Objekt, Golbal, Fix. Standard: Objekt
Heizkostendienst > Regel	uml_kaltwasser	Systemeinstellung 1.23.230.3 definiert, wie der Parameter Umlageschlüssel Kaltwasser gespeichert wird. Zur Auswahl stehen Objekt, Golbal, Fix. Standard: Objekt
Heizkostendienst > Regel	uml_warmwasser	Systemeinstellung 1.23.230.2 definiert, wie der Parameter Umlageschlüssel Warmwasser gespeichert wird. Zur Auswahl stehen Objekt, Golbal, Fix. Standard: Objekt
Heizkostendienst > Regel	vorauszahlung	Systemeinstellung 1.23.230.4 definiert, wie der Parameter Vorauszahlung gespeichert wird. Zur Auswahl stehen Objekt, Golbal, Fix. Standard: Objekt
Heizkostendienst > Parameter	aart_1	Systemeinstellung 1.23.231.9 definiert den Vorgabewert für L-Satz Kennzeichen Abrechnungsart 1. Dieser Wert wird benutzt, wenn der Systemparameter aart_1 im Bereich Heizkostendienst Abschnitt Regeln auf Fix gesetzt ist.

Bereich > Abschnitt	Systemeinstellung	Beschreibung
Heizkostendienst > Parameter	aart_2	Systemeinstellung 1.23.231.10 definiert den Vorgabewert für L-Satz Kennzeichen Abrechnungsart 2. Dieser Wert wird benutzt, wenn der Systemparameter aart_2 im Bereich Heizkostendienst Abschnitt Regeln auf Fix gesetzt ist.
Heizkostendienst > Parameter	kkl_heizung	Systemeinstellung 1.23.231.5 definiert den Parameter für Kontenklassen Heizung steuerfrei, wenn der Systemparameter kkl_heizung im Bereich Heizkostendienst Abschnitt Regeln auf Fix gesetzt ist.
Heizkostendienst > Parameter	kkl_kaltwasser	Systemeinstellung 1.23.231.7 definiert den Parameter für Kontenklassen Kaltwasser, wenn der Systemparameter kkl_kaltwasser im Bereich Heizkostendienst Abschnitt Regeln auf Fix gesetzt ist.
Heizkostendienst > Parameter	kkl_warmwasser	Systemeinstellung 1.23.231.6 definiert den Parameter für Kontenklassen Warmwasser, wenn der Systemparameter kkl_warmwasser im Bereich Heizkostendienst Abschnitt Regeln auf Fix gesetzt ist.
Heizkostendienst > Parameter	pfad	Systemeinstellung 1.23.231.8 definiert den Pfad, aus welchem die E898-Dateien ausgelesen werden, wenn der Systemparameter pfad im Bereich Heizkostendienst Abschnitt Regeln auf Fix gesetzt ist.
Heizkostendienst > Parameter	uml_heizung	Systemeinstellung 1.23.231.1 definiert den Parameter für den Umlageschlüssel Heizung, wenn der Systemparameter uml_heizung im Bereich Heizkostendienst Abschnitt Regeln auf Fix gesetzt ist.
Heizkostendienst > Parameter	uml_kaltwasser	Systemeinstellung 1.23.231.3 definiert den Parameter für den Umlageschlüssel Kaltwasser, wenn der Systemparameter uml_kaltwasser im Bereich Heizkostendienst Abschnitt Regeln auf Fix gesetzt ist.
Heizkostendienst > Parameter	uml_warmwasser	Systemeinstellung 1.23.231.2 definiert den Parameter für den Umlageschlüssel Warmwasser, wenn der Systemparameter uml_warmwasser im Bereich Heizkostendienst Abschnitt Regeln auf Fix gesetzt ist.

Bereich > Abschnitt	Systemeinstellung	Beschreibung
Heizkostendienst > Parameter	`vorauszahlung`	Systemeinstellung 1.23.231.4 definiert den Parameter für das Feld `Vorauszahlung`, wenn der Systemparameter `vorauszahlung` im Bereich `Heizkostendienst` Abschnitt `Regeln` auf `Fix` gesetzt ist. Mögliche Parameter sind: • leer (nicht definiert) • 1 - Ist • 2 - Soll Als Standard ist der Wert leer (nicht definiert).

migrierte Systemeinstellungen

Die Systemeinstellungen zur Heizkostendienstschnittstelle aus der Datei sys\subjprf\hkd.ini wurden bislang nur teilweise in die Systemeinstellungen Datenbank migriert. Mit Version 20.17.7 wurden Systemeinstellungen von der Datei `hkd.ini` in die Systemeinstellungen Datenbank migriert bzw. neu definiert. Die Systemeinstellungen im Bereich `Heizkostendienst` wiesen hierzu drei Bereiche auf: `Schalten`, `Regel` und `Parameter`. Zur Einstellung stehen im Bereich `Schalten` nunmehr zur Verfügung: `ordnerpfad`, `dateinamen`, `UseNewARGE`, `OrdnungsbegriffLaengeAnpassen`, `LundMSatzMitSteuer` und `aktiviert`. Parallel in der hkd.ini-Datei befindliche Parameter werden ignoriert!

Bis Version 20.17.6 noch nicht migrierte Systemeinstellungen zur Domäne [Regel] befanden sich in der Datei `sys\subjprf\hkd.ini`. Die meisten für die Domäne `Regel` zulässigen Systemeinstellungen nutzen als Schalter die Parameter **`0`**, **`1`** oder **`2`**. (`uml_heizung`, `uml_warmwasser`, `uml_kaltwasser`, `kkl_heizung`, `kkl_warmwasser`, `kkl_kaltwasser`, `aart_1` unb `aart_2`).

`0` = OBJEKTBEZOGEN (Default)
`1` = GLOBAL
`2` = FIX (Die festen Werte können nur über die hkd.ini in der Domäne `Parameter` definiert werden.)

Für die Systemeinstellung `vorauszahlung` sind nur die Parameter **`1`** oder **`2`** zulässig, Hier steht **`1`** für Ist-Auswertung und **`2`** für Soll-Auswertung des Buchwerks. Default ist **`1`**.

Mit der Systemeinstellung `pfad` gaben Sie den Pfad für die Erstellung bzw. das Einlesen von Austauschdateien des Heizkostendienstes ein, soweit für spezielle Heizkostendienstmodule separate Pfade benannt wurden (z. B. für E898). Mit Version 20.17.7 wurde diese Systemeinstellung von der Systemeinstellung Datenbank `ordnerpfad` abgelöst.

Die unter der Domäne Parameter eingestellten festen Vorgabewerte werden dann genutzt, wenn die entsprechende Systemeinstellung mit dem Parameter 2 definiert ist!

```
[Regel]
uml_heizung=0
uml_warmwasser=0
uml_kaltwasser=0
vorauszahlung=2
```

```
kkl_heizung=2
kkl_warmwasser=2
kkl_kaltwasser=2
pfad=2
aart_1=2
aart_2=2

[Parameter]
uml_heizung=
uml_warmwasser=
uml_kaltwasser=
vorauszahlung=1
kkl_heizung=010
kkl_warmwasser=011
kkl_kaltwasser=012
pfad= C:\hkdaustausch
aart_1=1
aart_2=0''
```

Wir empfehlen, bei der ersten Einrichtung des Schnittstellenmoduls `Heizkosten` die Unterstützung durch einen Consultant der CREM SOLUTIONS in Anspruch zu nehmen.