Webservice HKD EED

Die Schnittstelle bzw. den Webservice on-site-roles finden Sie in iX-Haus plus erst nach der Lizenzierung unter `Schnittstellen` > `Webservice HKD EED`.

Mit der Einführung der EED (Energy Efficiency Directive, in überarbeiteter Fassung durch die Europäische Kommission am 14. Juli 2021 vorgelegt und in Deutschland als Energieeffizienz-Richtlinie im Rahmen der novellierten Heizkostenverordnung zum 01.12.2021 übernommen) haben Nutzer mit funkfernablesbaren Zählern ein Recht darauf, aktuelle Informationen zu ihrem Heizkostenverbrauch zu erhalten. Da die Heizkostendienste aktuelle Daten zu Nutzerwechseln benötigen, wurde seitens der Arbeitsgemeinschaft Heiz- und Wasserkostenverteilung ARGE HeiWaKo der Webservice on-site-roles spezifiziert, den Heizkostendienstleister und Softwarehersteller für eigene Schnittstellen verwenden können.

Der Webservice on-site-roles überträgt aktuelle Nutzerdaten, damit die Erstellung von Verbrauchsinformationen für aktuelle Nutzer seitens des Heizkostendienstleisters erfolgen kann. Die Übermittlung der Daten an den Heizkostendienstleister erfolgt regelmäßig bei Änderungen. Die Datenlieferung per Webservice on-site-roles ist nur möglich, wenn bereits der L/M-Sätze im klassischen ARGE-Datentausch durchgeführt worden sind.

Bitte stimmen Sie die Datenlieferungen je Messdienst individuell ab. Insbesondere ist zu klären, ob die Rollen S-BIR und S-BVA vom Messdienstleister unterstützt werden und inwieweit Abfragen einzeln oder zusammen erfolgen sollen.

Bislang konnte der Webservice on-site-roles mit dem Messdienstleistern Techem, ISTA, Brunata und Kalorimeta erfolgreich durchgeführt werden.

Voraussetzungen

- iX-Haus-Lizenz für das Modul `Webservice HKD EED`. Der Webservice on-site-roles für iX-Haus ist hierüber ab der Version 20.21.0 (KW 50) verfügbar.
- Internetverbindung
- Ebenso ist mit den Heizkostendiensten die Übertragung der Daten zu vereinbaren. Damit erhalten Sie die erforderlichen Zugangsdaten zum Webinterface des Heizkostendienstleisters. Für die Bereitstellung entsprechender Serverdienste ist jeder Heizkostendienstleister selbst verantwortlich.
- Für eine weitere Automatisierung der Datenlieferung mittels `Scheduler` wird eine ix-Haus plus-Lizenz für das Modul `Scheduler` benötigt.

Wie mache ich es?

Aktuelle Daten des Heizkostendienstes anzeigen

Diese Diagnoseansicht wird i. d. R. für die Inbetriebnahme des Webservices für eine erste Kommunikation mit dem Server eingesetzt. Der Zugriff verändert die gespeicherten Daten nicht.

Für die ausgewählten Flächen wird der Status beim Heizkostendienst (HKD) abgefragt und die erhaltenen Daten im Rohformat angezeigt. Mit der Funktion kann geprüft werden, ob die Kommunikation mit dem Server funktioniert, der Login-Name und das Passwort richtig sind und ob die URL korrekt ist.

1. Markieren Sie die gewünschte/n Fläche/n.
2. Starten Sie aus dem Kontextmenü `Anzeigen der aktuellen Daten vom HKD`.
3. Die angezeigten Daten werden in einer Textbox im JSON-Format angezeigt.

Aktuelle Daten zum Heizkostendienst übertragen

Es wird zuerst anhand der Datumswerte geprüft, ob eine Übertragung erforderlich ist. Wenn sich die lokalen Daten seit der letzten erfolgreichen Übertragung nicht verändert haben, wird die Fläche nicht erneut übertragen.

1. Markieren Sie in der Übersicht des Moduls die gewünschte/n Fläche/n.
2. Rufen Sie aus dem Kontextmenü `Übertrage aktuelle Daten zum HKD` auf.

Konfiguration in iX-Haus

Im Katalog `HKD Webservice Server` zum HKD Webservice on-site-roles müssen die Zugangsdaten zur Serverkommunikation für die einzelnen Dienstleister, mit denen Sie zusammenarbeiten, hinterlegt werden. Zu jedem Heizkostendienst können Sie hier mit Bezug auf eine `Kundennummer` das zugehörige `Login` und `Passwort` des Heizkostendienstleisters hinterlegen.

Im bereitgestellten Grid zum HKD Webservice on-site-roles werden sämtliche Flächen angezeigt, für die in den Flächenstammdaten bereits Informationen zum Datenaustausch im Rahmen der Heizkosten (Heizkostendienstleister, Kundennummer, Ordnungsnummern) hinterlegt worden sind.

In der Listenansicht (Grid) lassen sich verschiedene Aktionen, wie beispielsweise der Export von Nutzerwechseln, manuell aufrufen.

Für einen regelmäßigen Datenexport steht im `Scheduler` eine zusätzliche Aufgabe zur Verfügung.

Im Bereich der `Schnittstellenadministration` werden die durchgeführten Aktionen und eventuelle Fehlermeldungen und Hinweise dokumentiert.

Konfiguration im Scheduler

Für das automatische Übertragen der Daten kann ein Job im `Scheduler` angelegt werden. Das Modul

Scheduler muss gesondert lizenziert werden!

Neben den Daten zur Ausführungsfrequenz und der zeitlichen Steuerung sind unter den Parametern der Benutzer aus iX-Haus sowie die laufende Nummer des Heizkostendienstes aus dem Katalog der Heizkostendienste in iX-Haus zu erfassen. Über den Modus lässt sich steuern, ob die Aufgabe Daten überträgt oder den Status abfragt. Weitere Informationen zum Scheduler entnehmen Sie bitte der zugehörigen Dokumentation im iX-Wiki.



Detailansicht des Schedulers beim Einrichten einer automatischen Übertragung

Startdatum für Übertragung setzen

Über die Kontextmenüfunktion tragen Sie das Datum für die Übertragung eine oder mehrere Flächen ein. Der Eintrag erfolgt im Flächenstamm unter Heizkosten als Verbrauchsinformationen EED ab:. Im Regelfall werden nur leere Felder verändert. Nur mit der Option Überschreibe vorhandene Daten werden auch bereits vorhandene Daten geändert.

1. Markieren Sie in der Übersicht des Moduls die gewünschte/n Fläche/n.
2. Rufen Sie aus dem Kontextmenü Setze Startdatum für Übertragung auf.
3. Sollen vorhandene Daten überschrieben werden, um Datumswerte zu ändern, markieren Sie Überschreibe vorhandene Daten.
4. Starten Sie die Eintragung(en) mit OK

Statusabfrage beim HKD

Sie können den aktuellen Bearbeitungsstaatus einer Fläche abfragen. Beim ersten Aufruf werden die Daten nur übertragen und grob geprüft. Nachdem die Daten beim Heizkostendienst komplett verarbeitet wurden, erhalten Sie von diesem eine finale Statusmeldung. Dem entsprechend sehen Sie im Grid eine Anzahl der Übertragungen mit Differenzierungen in einzelnen Spalten zu den Status Ohne Status, In Bearbeitung, Probleme und OK.

1. Markieren Sie in der Übersicht des Moduls die gewünschte/n Fläche/n.
2. Rufen Sie aus dem Kontextmenü Statusabfrage beim HKD auf.

Was brauche ich dazu?

Katalog Heizkostendienste

Unbeschränkter Zugang: iX-Haus plus > Schnittstellen > Webservice HKD EED > Katalog > Heizkostendienste
Beschränkter Zugang: iX-Haus > Fachadministration > Kataloge > Heizkostendienste

Der Katalog in iX-Haus plus basiert auf dem iX-Haus Katalog Heizkostendienste, in welchem jedoch nicht alle Felder angeboten werden. Der Katalog in iX-Haus plus ist mit den Abschnitten Webservice: on-site-roles und Webservice: Dokumente erweitert. Der Katalog Heizkostendienste kann somit an zwei Stellen aufgerufen werden und bietet nur beim Aufruf unter iX-Haus plus alle Optionen.

Bitte beachten Sie, dass ein Katalogeintrag aktiviert sein muss und die korrekte Version des vereinbarten Datentauschs (2.1 oder 3.x) zugeordnet ist.
Wenn bei einem Heizkostendienst mehrere Kundennummern hinterlegt sind, können eine Reihe von einheitlichen Übertragungsparametern gleichzeitig erfasst werden.

Feld	**Erklärung**
Lfd. Nr.	Laufende Nummer zur Differenzierung des Dienstes.
Heizkostendienst	Der Heizkostendienst, für den die Daten erfasst werden sollen. Hier werden alle hinterlegten und aktivierten Heizkostendienste angeboten.
Heizkostendienst ID	Voreingestellte Nummer aus der Übersicht der ARGE „Tabelle U“
Version	Auswahl der passenden Version zur korrekten Übertragung des gewünschten Dateiformats nach Anforderung des HKD.
Deakiviert	Kontrollfeld zur Deaktivierung nicht relevanter HKDs.
E898 verwenden	Kontrollfeld zur Aktivierung des Austauschs von E898-Datensätzen.
Keine Anrede	Im M-Satz wird ab der Arge Version 3.07 für den Nutzer und Eigentümer der Name ohne Anrede ausgegeben.
Alternative Zuordnung	Für die Zuordnung der importierten Daten beim D- und E898-Satz wird in der Regel ein von iX-Haus erzeugter Ordnungsbegriff benutzt. Ist diese Option aktiviert, wird stattdessen die Zuordnung über das Enddatum und den Ordnungsbegriff des Abrechnungsunternehmens ermittelt. Dieser Modus sollte nur verwendet werden, wenn bekannt ist, dass der HKD den von iX-Haus vergebenen Ordnungsbegriff nicht korrekt verarbeitet.
Abrechnungsergebnis im D-Satz inkl. CO2 Kosten	Die CO2-Kosten werden unabhängig von der Einstellung zusätzlich über eine eigene Spalte eingelesen. Es müssen daher trotzdem noch passende Umlageschlüssel im Heizkreis angegeben werden.
Webservice: on-site-roles	
Bereit für on-site-roles Protokoll	Generelle Einstellung, ob eine Übertragung stattfinden soll. Ist der Schalter gesetzt, wird der Name des ausgewählten Heizkostendienstes ausgewertet und, sofern vorhanden, im gelben Infoblock oberhalb des Eingabedialogs eine Empfehlung für die einzustellenden Parameter angezeigt.
Basispfad für die API ‚on-site-roles‘	Die URL für den Server. Diese Information stellt der Heizkostendienstleister.
Keine E-Mail-Übertragung	Wenn diese Option aktiviert ist, werden keine beim Nutzer hinterlegten E-Mail-Adressen per Webservice übertragen.
Keine S-BIR Übertragung	Wenn diese Option aktiviert ist, wird keine Rolle S-BIR (Abrechnungsempfänger) per Webservice übertragen. Beim Heizkostendienstleister ist zu erfragen, ob diese Rolle übertragen werden kann. Immer übertragen wird die Rolle S-COR (Verbrauchsinformationsempfänger).

Feld	Erklärung
Keine S-BVA Übertragung	Wenn diese Option aktiviert ist, wird keine Rolle S-BVA (Abrechnungsempfänger Leerstand) per Webservice übertragen. Beim Heizkostendienstleister ist zu erfragen, ob diese Rolle übertragen werden kann. Immer übertragen wird die Rolle S-COR (Verbrauchsinformationsempfänger).
Kein GET-Befehl	Für den Fall, dass ein Heizkostenanbieter das GET-Kommando in der Rest-API nicht unterstützt, kann über den Schalter Kein GET-Befehl ein entsprechender Betriebsmodus aktiviert werden. In der Folge wird bei einer Übertragung nicht mehr abgefragt, welche Daten beim HKD für eine Fläche bereits bekannt sind und alle Daten werden stets komplett übertragen. Da zum Erzeugen von Lösch- oder Aktualisierungsanfragen zwingend die über den GET-Befehl angeforderten Daten benötigt werden, können bei Aktivierung des Schalters grundsätzlich nur Abrufanfragen gesendet werden, so dass der jeweilige HKD den aktuellen Datenstand manuell erarbeiten muss. Um diese Arbeit zu erleichtern und insbesondere beendete Belegungen erkennen zu können, werden zusätzlich Daten für in den letzten zwölf Monaten ausgelaufene Belegungen gesendet. Hinweis: Wir empfehlen, diesen Schalter nur in Absprache mit dem Heizkostendienst zu aktivieren.
Komprimierte Übertragung	Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Abfragen für jeden Nutzer zusammengefasst geliefert. Das Standardprogrammverhalten ist die Lieferung einzelner Abfragen (jeweils pro Nutzer den Befehl für ein Insert, ein Update oder ein Delete).
Min. Start Datum:	Mit diesem Feld kann eine Sonderbehandlung aktiviert werden, wenn das Start-Datum einer Flächenbelegung beim Heizkostendienst systembedingt nicht frei vergeben werden darf. Dieses Feld wird nur in Ausnahmefällen benötigt und sollte daher nach Absprache mit dem HKD gesetzt werden.
Keine S-COR Überlappung	Ist diese Option gesetzt, wird für Heizkostendienste, die pro Fläche zeitgleich nur eine S-COR-Rolle verarbeiten können, auf eine mögliche Überlappung der Zuordnung geprüft. Ist die Fläche vermietet, so erhält der Mieter die Verbrauchsinformationen. Bei Leerstand oder Eigennutzung erhält der Eigentümer die Verbrauchsinformationen.
Alternative Adresse übertragen	Mit dieser Option kann zum Zweck postalischer Anschreiben eine Adresse für die Eigentümer einer Fläche übertragen werden. Eigentümer-Adressen im Ausland werden nicht unterstützt. Ergibt die Prüfung für einen Eigentümer einer WEG-Wohnung, dass diese Person ein Partner ist, wird das Feld Country mit den Daten aus dem Modul Partner gefüllt.
Webservice: Dokumente	
Bereit für Webservice Dokumente	Über Webservice Dokumente können HKD-Daten per API mit dem HKI'S ausgetauscht werden. (In iX-Haus noch nicht im Einsatz befindliche Funktion.)
Basispfad für die API ‚Webservice Dokumente‘	Die URL für den Server. Diese Information stellt der Heizkostendienstleister. (In iX-Haus noch nicht im Einsatz befindliche Funktion.)

Katalog HKD Webservice Server

Zugang: iX-Haus plus > Schnittstellen > Webservice HKD EED > Katalog > HKD Webservice Server

Feld	Erklärung
Heizkostendienst	Der Heizkostendienst, für den die Daten erfasst werden sollen. Hier werden alle hinterlegten und aktivierten Heizkostendienste angeboten.
Kundennummer	Das Ausfüllen des Feldes ist optional. Werden Objekte beim Heizkostendienst unter unterschiedlichen Kundennummern geführt und sind je Kundennummer unterschiedliche Login-Daten vorhanden, können diese hiermit unterschieden werden.
Login	Login Kennung. Diese Information stellt der Heizkostendienstleister.
Passwort	Passwort. Diese Information stellt der Heizkostendienstleister.

Modul HKD Webservice on-site-roles

Zugang: iX-Haus plus > Schnittstellen > Webservice HKD EED > HKD Webservice on-site-roles

Die Hauptansicht zum Modul (Grid) erreichen Sie über die Auswahl HKD Webservice on-site-roles. In der Hauptansicht werden alle Flächen mit Daten für die Heizkostendienstleister angezeigt. Neben den in den Flächen erfassten Daten zum Heizkostendienstleister (u. a. Kundennummer, Ordnungsnummer) sind drei Datumswerte wichtig:

- Startdatum der Übertragung: Das Datum gibt vor, ab wann eine Fläche mit dem Webservice übertragen werden darf. Das Feld finden Sie im Flächenstamm unter Heizkosten als Verbrauchsinformationen EED ab:
- Letzter Abgleich: Bei einer erfolgreichen Übertragung der Daten zum Server des Heizkostendienstes wird das Datum Letzter Abgleich automatisch gesetzt.
- Letzte Änderung der iX-Haus Daten: Bei jedem Datensatz in iX-Haus und iX-Haus Plus wird automatisch gespeichert, wann der Datensatz zum letzten Mal verändert worden ist. In dieser Spalte werden die Änderungsdaten aus allen verknüpften Datensätzen ausgewertet und der größte Datumswert ausgegeben.

In der Spalte Status der Übertragung wird zu jedem Datensatz der letzte Status der Übertragung dargestellt. In Fällen, in denen die aktuellen Daten für eine Fläche manuell oder über ein Testsystem an den Heizkostendienst übertragen werden, wird bei einem anschließenden Abgleich der Daten erkannt, dass die Daten bereits validiert sind. Es werden in diesem Fall keine neuen Daten übertragen und der Status der Übertragung wird bei einem erfolgreichen Abgleich auf OK gesetzt.

Per Doppelklick öffnen Sie eine Detailsicht zu einer Fläche. In der Detailansicht existieren zu jeder Fläche Register mit weiteren Daten.

Die Spalte PM Nummer enthält den 20-stelligen Ordnungsbegriff, der seitens iX-Haus vorgegeben und verwendet wird (ARGE-Ordnungsbegriff Auftraggeber). Der HKD-Ordnungsbegriff enthält den 13-stelligen Ordnungsbegriff des Heizkostendienstleisters. Die Ordnungsbegriffe Auftraggeber und Heizkostendienstleister entstammen der ARGE-Definition während PM Nummer und HKD Ordnungsnummer Begrifflichkeiten aus on-site-roles-Definitionen sind.

Spalte	Beschreibung
Objekt	Objektnummer und Bezeichnung
Fläche	Flächennummer und Bezeichnung
letzter Abgleich	Datum des letzten erfolgreichen Datenabgleichs zum Server des Heizkostendienstes im Format TT.MM.JJJJ
letzte Änderung der iX-Haus Daten	Datum der letzten Stammdatenänderung im Format TT.MM.JJJJ Datum der letzten Änderung des Datensatzes in iX-Haus oder iX-Haus plus. (Technisch ermittelter größter Datumswert lt. Auswertung der Änderungsdaten aus allen verknüpften Datensätzen. Die Änderung muss nicht zwangsläufig zu einer Änderung der sichtbaren bzw. zu übertragender Daten führen).
Startdatum der Übertragung (S-COR)	Datum der Datenübertragung via S-COR (Personendaten) im Format TT.MM.JJJJ
Heizkostendienst	Name des Heizkostendienstes
HKD Kundennummer	Kundennummer beim Heizkostendienst
HKD Ordnungsnr	Ordnungsnummer, entspricht i. d. R. dem 13-stelligen Ordungsbegriff des Heizkostendiensts. Datensätze ohne Ordnungsnummer erhalten eine laufende Nummer mit negativem Vorzeichen.
Status der Übertragung	Letzter Status der Übertragung. Die Funktionen Sortieren, Filtern und Gruppieren werden unterstützt.
Anzahl Übertragungen	Zahl, Summe der Spalten Anzahl Übertragungen(In Bearbeitung), Anzahl Übertragungen(Ohne Status), Anzahl Übertragungen(OK) und Anzahl Übertragungen(Probleme).
Anzahl Übertragungen(In Bearbeitung)	Zahl
Anzahl Übertragungen(Ohne Status)	Zahl, noch nicht übertragene.
Anzahl Übertragungen(OK)	Zahl, erfolgreich übertragene.
Anzahl Übertragungen(Probleme)	Zahl, Übertragungen mit Fehlermeldungen Beachten Sie die weiterführenden Hinweise hierzu aus der Detailsicht zu einer betroffenen Fläche im Register Status der Übertragung bzw. aus dem Protokoll im Modul Schnittstellenadministration.

Register Belegungen

Im Register Belegungen werden die Verträge für die aktuelle Fläche angezeigt. Bei Zeilen ohne einen Personeneintrag handelt es sich um einen Leerstand.

Spalte	Beschreibung
Objekt	Objektnummer und Bezeichnung
Fläche	Flächennummer und Bezeichnung
PM Nummer	20-stelliger Ordnungsbegriff iX-Haus zur Fläche (Ordnungsbegriff Auftragggeber)
Beginn	Beginn von Belegung oder Leerstand
Ende	Ende von Belegung oder Leerstand
Per	Objektnummer+Personennummer Anrede und Name des Nutzers. Bei Leerstand erfolgt hier keine Eintragung.

Spalte	Beschreibung
letzte Änderung der iX-Haus Daten	Datum der letzten Stammdatenänderung im Format TT.MM.JJJJ
HKD Webservice on-site-roles	

Register Status der Übertragung

Das Register Status der Übertragung informiert detailliert über den Status der letzten Übertragung.

Spalte	Beschreibung
Übertragungsnummer	Übertragungsnummer, referenziert mit der Übertragungsnummer im Modul Schnittstellenadministration.
Beschreibung	Art der Übertagung
Übertragung am	Datum
letzte Statusabfrage am	Datum
Status	
Status Beschreibung	
HKD Webservice on-site-roles	

Register weitere Empfänger

Im Register weitere Empfänger werden Sonderfälle wie weitere Bewohner, die ggf. übermittelt werden, aufgeführt. Derzeit bietet iX-Haus hier zwei Datenquellen an.

1. Bei einer WEG mit Objekt für die Sondereigentumsverwaltung werden hier zugeordnete Belegungen aus dem SEV-Objekt angezeigt. Die Verbindung der Flächen zwischen dem WEG-Objekt und dem SEV-Objekt muss dafür im Flächenstamm hinterlegt sein. (Flächenstammregister Übersicht, Felder Fläche WEG und Fläche SE). Die Felder sind nur bei einem entsprechendem Objekttyp (WEG mit Sondereigentum, WEG mit Garantiemiete) sichtbar.
2. Bei einer WEG ohne gesondertes SEV-Objekt (Objekttyp WEG) können im Flächenstamm im Register WEG Mieter Mieterdaten dokumentiert werden (verfügbar ab Version iX-Haus 20.21.0/KW50).

Spalte	Beschreibung
Typ	
PM Nummer	20-stelliger Ordnungsbegriff iX-Haus zur Fläche (Ordnungsbegriff Auftragggeber)
Beginn	
Status	
Ende	
Name 1	Name 1
Name 2	Name 2
e-Mail	E-Mail-Adresse
Telefon 1	Telefonnummer
Telefon 2	Telefonnummer
Telefon 3	Telefonnummer
Commercial	Checkbox

Spalte	Beschreibung
Keine DSGVO-Einwilligung	Checkbox Eine Sperre durch Keine DSGVO-Einwilligung bewirkt, dass solche Personen nicht an dem Datenaustausch teilnehmen und so z. B. nicht vom Heizkostendienst über einen möglichen Zugang zu den Ablesedaten informiert werden, da einer Weitergabe der erforderlichen Daten widersprochen wurde.
letzte Änderung der iX-Haus Daten	Datum der letzten Stammdatenänderung im Format TT.MM.JJJJ

Kontextmenübefehle

Markieren Sie die gewünschten Datensätze in der Listenansicht und öffnen Sie per Kontextmenü (rechte Maustaste) die weiteren Aktionen. Neben Standardmenüpunkten stehen fur die Tabelle HKD Webservice on-site-roles folgende Funktionen zur Verfügung:

Setze Startdatum für Übertragung	Mit der Funktion kann das Datum für die Übertragung bequem für mehrere Flächen eingetragen werden. Der Eintrag erfolgt im Flächenstamm unter Heizkosten als Verbrauchsinformationen EED ab:. Im Regelfall werden nur leere Felder verändert. Mit der Option Überschreibe vorhandene Daten werden auch bereits vorhandene Daten geändert. Beim Setzen oder Löschen eines Start-Datums werden auch die gesammelten Daten im Register Status der Übertragung geprüft. Dabei werden die dort gesammelten Daten mit dem neuen Startdatum verglichen und Daten vor dem neuem Startdatum werden gelöscht. Dies erlaubt, alte und nicht mehr relevante Fehler in dem Log schnell zu löschen, ohne dass man jede Fläche einzeln manuell bearbeiten muss. Dieser Schritt kann notwendig sein, wenn der Heizkostendienst gewechselt wurde und dort noch nicht abgeholte Daten des alten HKD vorliegen oder wenn die Daten zu lange nicht beim HKD abgeholt und die Übertragungsnummern beim HKD gelöscht wurden.
Anzeigen der aktuellen Daten vom HKD	Hierbei handelt es sich um eine Diagnoseansicht für die Inbetriebnahme des Webservices für eine erste Kommunikation mit dem Server. Für die ausgewählten Flächen wird der Status beim Heizkostendienst (HKD) abgefragt und die erhaltenen Daten in einer Textbox im Rohformat angezeigt. Mit der Funktion kann geprüft werden, ob die Kommunikation mit dem Server funktioniert, der Login-Name und das Passwort richtig sind und ob die URL korrekt ist. Der Zugriff verändert die gespeicherten Daten nicht. Die angezeigten Daten werden im JSON-Format angezeigt.

Übertrage aktuelle Daten zum HKD	Mit dieser Funktion werden die Daten der markierten Flächen übertragen. Eine Übertragung läuft in mehreren Phasen ab. Es wird zuerst anhand der Datumswerte geprüft, ob eine Übertragung erforderlich ist. Wenn sich die lokalen Daten seit der letzten erfolgreichen Übertragung nicht verändert haben, wird die Fläche nicht erneut übertragen. Im nächsten Schritt wird der IST-Stand der Informationen zur Fläche beim HKD abgefragt und es findet ein Abgleich der Daten statt. Je nach Vergleichsergebnis werden die übertragenen Daten und Rollen gelöscht, aktualisiert oder neu angelegt. Dieser Schritt kann mit dem Modul Scheduler automatisch für alle Flächen eines HKD ausgeführt werden. Bei der Datenübertragung werden Daten zur Einheit (Ordnungsbegriff des Heizkostendienstes, Ordnungsbegriff iX-Haus) und zum Nutzer an den Heizkostendienstleister gesendet. Die Nutzerdaten werden dabei im Sinne der EU-DSGVO auf ein Minimum beschränkt. Übertragen werden der Name des Hauptnutzers, der Vertragsbeginn und ggf. ein Vertragsende. Kontaktdaten, wie Telefonnummern werden nicht übertragen. Eine Besonderheit stellen E-Mailadressen dar. Diese werden übertragen, können aber über die Konfiguration des Webservice von einer Übertragung ausgenommen werden. Der jeweilige Status der Daten und die übertragenen Kommandos an den Webservice werden in der Schnittstellenadministration dokumentiert. Beim Übertragen von Daten an Heizkostendienste hat sich gezeigt, dass E-Mail-Adressen aus iX-Haus oft nicht dem erwarteten Format entsprechen und teilweise für Zusatzinformationen oder Erklärungstexte verwendet werden. Vor einer Übertragung findet daher eine Syntaxprüfung statt. Für das on-site-roles-Interface werden die entsprechenden Daten nach bestimmten Kriterien abgeglichen. Wenn keine gültige E-Mail-Adresse erkannt wird, bleibt das Feld leer. Wenn eine E-Mail-Adresse mit Zusatzinfos erkannt wird, wird diese ohne Zusatz übertragen. Bei mehreren E-Mail-Adressen wird die erste verwendet. In beiden Fällen werden die Daten im Log der Schnittstellenadministration dokumentiert. Die Originaldaten werden dabei nicht verändert.
Statusabfrage beim HKD	Mit dieser Funktion wird der Status der markierten Datensätze (Flächen) abgefragt. Der jeweilige Status der letzten Abfrage wird abgerufen und der Eintrag zum Status im Datensatz aktualisiert. Dieser Schritt kann mit dem Scheduler automatisch für alle Flächen eines HKD ausgeführt werden. Die Prüfung, ob eine Fläche neu übertragen werden darf, berücksichtigt deren Status. Wenn ein noch nicht abgefragter Status vorliegt, erfolgt keine erneute Übertragung. Ergab die zuletzt durchgeführte Statusabfrage einen Fehler, kann eine erneute Übertragung erfolgen. Übertragungen mit dem Status OK werden ohne vorherige Änderung der betreffenden iX-Haus-Daten nicht erneut übertragen.