





DOKUMENTATION

Administration

Administration

Systemeinstellungen Datenbank

Zugang: Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Bereich Buchhaltung > Abschnitt ix2010

EingabeDatum	Mit der Systemeinstellung [1.1.51.1] kann gesteuert werden, ...  fehlende Beschreibung in Systemeinstellungen  Standard: aktiv
BruttoNettoAnzeigen	Mit der Systemeinstellung [1.1.51.2] kann gesteuert werden, ob die Schaltflächen Brutto und Netto im Modul Kontoauszüge zu sehen sind. Diese Einstellung ist für die Brutto-Objekte irrelevant. Standard: aktiv
UseSystemJahrgang	Mit der Systemeinstellung [1.1.51.3] kann gesteuert werden, ob der Jahrgang im Modul Kontoauszüge an dem Systemjahrgang unten rechts gekoppelt wird. Standard: aktiv
Beleg 10-Stellig	Mit der Systemeinstellung [1.1.51.4] kann definiert werden, wieviele Stellen vom Beleg in der Ansicht Kontoauszüge (F7) ausgegeben werden. Wenn der Beleg gekürzt wird, dann werden die letzten 6 (im Hochformat) bzw. 13 (im Querformat) oder 10 Zeichen ausgegeben. Auswahl: 6 oder 10. Standardwert: 6
SummenAnzeigen	Mit der Systemeinstellung [1.1.51.5] kann gesteuert werden, ob die Summen der Beträge angezeigt werden (zwischen dem Kontoauszugsgrid und Buchungsblock). Standard: aktiv
SaldoAnzeigen	Mit der Systemeinstellung [1.1.51.6] kann gesteuert werden, Hiermit wird gesteuert, ob die Spalte Saldo im Modul Kontoauszüge angezeigt wird. Standard: aktiv
BruttoAnsichtVTUmbuchungAnzeigen	Mit der Systemeinstellung [1.1.51.7] kann gesteuert werden, ob in der Brutto-Ansicht die VT-Umbuchungen angezeigt werden sollen. Standard: aktiv
HndlInSollNegiertDarstellen	Mit der Systemeinstellung [1.1.51.8] kann gesteuert werden, ob die HNDL-Beträge, die als Soll gebucht werden, mit negativem Vorzeichen dargestellt werden sollen. Standardmäßig werden die HNDL-Beträge nicht mit negativem Vorzeichen dargestellt. Standard: nicht aktiv

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:08**