



DOKUMENTATION

Sicherungen/Gewährleistung - Administration

Sicherungen/Gewährleistung - Administration

[home](#)

Systemeinstellungen

Mithilfe der folgenden Systemeinstellungen konfigurieren Sie das Modul Sicherungen/Gewährleistung individuell.

Fachadministration > Systemeinstellungen Datenbank > X-Haus Plus > Sicherung/Gewährleistung

PlusSicherungTerminfreigabeNotw	1.24.216.1	Vorgabe, ob Gewährleistungstermine durch andere Benutzer freigegeben werden müssen. Standard: nicht aktiv
PlusSicherungFreigabeTeams	1.24.216.2	Hiermit werden die Teams festgelegt, deren Benutzer Terminfreigaben erteilen dürfen (Komfortpaket).
PlusSicherungAbnahmeTeams	1.24.216.3	Hiermit werden die Teams festgelegt, die zur Auswahl auf den Abnahmen angeboten werden (Komfortpaket). Keine Vorgabe bedeutet keine Einschränkung.
PlusSicherungGewährleistungTeams	1.24.216.4	Hiermit werden die Teams festgelegt, die zur Auswahl auf den Gewährleistungen angeboten werden (Komfortpaket). Keine Vorgabe bedeutet keine Einschränkung.
PlusSicherungMassnahmeTeams	1.24.216.5	Hiermit werden die Teams festgelegt, die zur Auswahl bzgl. der Maßnahmen angeboten werden (Komfortpaket). Keine Vorgabe bedeutet keine Einschränkung.

PlusSicherheitMassnKreditorManuell	1.24.216.6	Hiermit wird festgelegt, ob auf der Maßnahme ein Kreditor ausgewählt werden muss, oder manuell ein Auftragnehmer eingegeben werden kann.
PlusSicherheitMassnBezeichnung	1.24.216.7	Bezeichnung der Massnahme automatisch vorschlagen. Standard: aktiv
PlusSicherheitKompakteErfassungDeaktiv	1.24.216.8	Hiermit wird die kompakte Gewährleistung auf Aufträgen deaktiviert. Gibt es bereits erfasste Gewährleistungen bleibt das Register für diese Aufträge sichtbar. Standard: nicht aktiv
PlusSicherheitAuftragPflichtfeld	1.24.216.9	Hiermit wird festgelegt ob der Auftrag auf einer Maßnahme ein Pflichtfeld ist. Standard: nicht aktiv
PlusSicherheitSachverstaendigerManuell	1.24.216.10	Hiermit wird festgelegt, ob der Sachverständige auf einem Mangel manuell eingegeben werden kann oder ob er aus den Kreditoren ausgewählt werden muss. Standard: nicht aktiv
PlusSicherheitNotwendig	1.24.216.11	Hiermit wird festgelegt, welche Sicherungsphase bei Neuanlage einer Maßnahme automatisch eingestellt wird. Standard: 2
PlusMangelruegegewaehrleistungVerlaengerungAktiv	1.24.216.12	Hiermit wird festgelegt, ob auf einem Mangel bei Mangelrüge eine Verlängerung für die Gewährleistung erfasst werden darf. Standard: aktiv
PlusMaßnahmenReiterAusblenden	1.24.216.13	Hiermit wird festgelegt, welche Register sichtbar sind und ob entsprechende Daten erfasst werden dürfen.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:09**