



DOKUMENTATION

Systemeinstellungen

Systemeinstellungen

Unter Fachadministration, System, Systemeinstellungen Datenbank können Sie folgende administrativen Einstellungen für die Mitgliederverwaltung vornehmen.



Beachten Sie, dass hier in der Administration der Punkt als Dezimaltrennzeichen genutzt wird, wenn mehrere Werte eingegeben werden können. Das Komma wird hier zur Trennung separater Vorschlagswerte des jeweiligen Parameters genutzt. Bei einer späteren Zahlenwerteingabe in den jeweiligen iX-Haus-Modulen nutzen Sie das übliche Komma als Dezimaltrennzeichen vor den Nachkommastellen!

Bereich > Abschnitt	Systemeinstellung	Beschreibung
Stammdaten > MGV	BeitrittsAnteileAufteilen	Im Standardfall werden bei einem Mitgliedsbeitritt durch Übertragung oder Erbe alle übertragenen Anteile als Beitrittsanteile eingetragen und gebucht. Dieses Verhalten kann über die Systemeinstellung BeitrittsAnteileAufteilen geändert werden, um die Art der übertragenen Anteile sichten und auswerten zu können. [X] Bei aktivierter Einstellung werden diese in Pflicht- und freiwillige Anteile aufgeteilt und getrennt gebucht. Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsbewegungen nach der Aufteilung nicht mehr geändert werden können. Die resultierenden Datensätze müssen ggf. gelöscht und neu angelegt werden. Beim Löschen von freiwilligen Anteilen werden ebenso Pflichtanteile und auch Anteilsbewegungen des Mitglieds gelöscht, von dem die Anteile übertragen wurden.
Stammdaten > MGV	Kirchensteuersatz	Kirchensteuersatz (Defaultwert: 9,0 = 9%) Der Kirchensteuersatz hängt vom Bundesland ab. Geben Sie bitte hier Standard Kirchensteuersatz in Prozent für Ihr Bundesland ein. Dieser Steuersatz wird im Mitgliederstamm bei der Neuanlage vorgeschlagen. Beachten Sie, dass hier das Komma als Dezimaltrennzeichen genutzt wird!

Bereich > Abschnitt	Systemeinstellung	Beschreibung
Stammdaten > MGV	KirchensteuersatzWerte	Gültige Werte für den Kirchensteuersatz (Defaultwerte: 9.00, 8.00) Der Kirchensteuersatz hängt vom Bundesland ab. Derzeit in Baden-Württemberg und Bayern 8%, in allen anderen Bundesländern 9%. Geben Sie hier bitte alle gültigen Werte für die Kirchensteuersätze ein. Die Eingaben im Personenstamm werden gegen diese Werte geprüft. Beachten Sie, dass hier der Punkt als Dezimaltrennzeichen genutzt wird!
Stammdaten > MGV	Abgeltungssteuersatz	Abgeltungssteuersatz (Defaultwert: 25.00) Geben Sie bitte hier den gültigen Abgeltungssteuersatz in Prozent ein. Dieser Steuersatz wird bei der Berechnung der Dividende verwendet. Beachten Sie, dass hier der Punkt als Dezimaltrennzeichen genutzt wird!
Stammdaten > MGV	Solidaritätszuschlag	Solidaritätszuschlag (Defaultwert: 5.50) Geben Sie bitte hier den gültigen Solidaritätszuschlag in Prozent ein. Dieser Zuschlag wird bei der Berechnung der Dividende verwendet. Beachten Sie, dass hier der Punkt als Dezimaltrennzeichen genutzt wird!
Stammdaten > BeschriebsFilter	Mitgliederverwaltung	(Defaultwert: ./., keine Filterung)\Geben Sie bitte Beschriebsfelder ein, welche im Rahmen der Mitgliederverwaltung gefiltert werden sollen. Details zu dieser Funktion teilt Ihnen die CREM SOLUTIONS auf Anfrage mit.
Buchhaltung > MGV	Verrechnungskonto	Verrechnungskonto für Übertragung der Anteile. (Defaultwert: - kein) Bei Übertragung der Anteile von einem Mitglied auf den anderen wird ein Verrechnungskonto benötigt. Sowohl Geschäftsguthaben des abgebenden Mitglieds als auch Geschäftsguthaben des annehmenden Mitglieds wird gegen dieses Verrechnungskonto gebucht.

Bereich > Abschnitt	Systemeinstellung	Beschreibung
Buchhaltung > MGV	Zahlungsfrist	Zahlungsfrist in Tagen für die neu erworbene Anteile. Bei der Dividendenberechnung wird der Saldo auf dem Geschäftsguthabenkonto ermittelt. Wurden bereits erworbene und sollgestellte Anteilen nicht komplett bezahlt, wird der fehlende Betrag aus Dividenden einbehalten und auf Geschäftsguthaben umgebucht. Bei der Ermittlung des Saldos wird Sollstellung und Zahlung zum Systemdatum berücksichtigt. Um zu vermeiden, dass für die gerade erworbenen und noch nicht bezahlten Anteile Dividenden einbehalten werden, geben Sie bitte eine Zahlungsfrist ein. Wenn eine Zahlungsfrist gesetzt ist, wird die Sollstellung nur bis Datum 'Systemdatum-Zahlungsfrist' berücksichtigt.
Stammdaten > MGV	TodMitErbeWirksamkeitEditierbar	Das Feld Ausscheiden zum ist beim Eintragen der Anteile für Tod in laufenden Jahr mit Erbe und Tod in früheren Jahren mit Erbe im Standard nicht editierbar. Das Datum wird dann systemseitig vorgegeben. Es bestimmt die Wirksamkeit und Wertstellung der Buchung. Wenn die Systemeinstellung TodMitErbeWirksamkeitEditierbar aktiviert ist, kann das Datum editiert werden. Der Benutzer ist dann selbst für die Korrektheit des Datums verantwortlich.

Kataloge

Unter Fachadministration, Kataloge geben Sie diverse administrative Einstellungen für die Mitgliederverwaltung vor.

Sollart Typen

Die in der MGV benötigten Sollarttypen werden unter Fachadministration, Kataloge, Sollart Typen verwaltet. Sie benötigen für den Betrieb einer Mitgliederverwaltung folgende Sollarttypen:

Eintrittsgeld, GAG Geschäftsguthaben, Überzahlung GAG, Auseinandersetzungsguthaben (AGT) sowie Dividende (vgl. Kapitel Sollarten und Sollarttypen).

Eintrittsgeldminderungsgrund

Für den Erlass oder die Minderung der Höhe eines Eintrittsgeldes kann der iX-haus-Benutzer einen

Minderungsgrund aus einer Liste auswählen. Neben den schon verfügbaren Minderungsgründen, welche systemseitig vorgegeben sind, können Sie Auswahl um weitere Minderungsgründe unter Fachadministration, Kataloge, Mitgliederverwaltung, [Eintrittsgeldminderungsgrund](#) ergänzen (vgl. Kapitel [Mitgliederstammdaten erfassen](#)).

Grund für AGT-Sperre

Für eine manuelle AGT-Sperre geben Sie immer einen Grund an. Die Liste der auswählbaren Gründe pflegen Sie unter Fachadministration, Kataloge, Mitgliederverwaltung, [Grund für AGT-Sperre](#) ((vgl. Kapitel [Mitgliederstammdaten erfassen](#)).

Grund für Dividenden-Sperre

Für eine manuelle Dividendensperre geben Sie immer einen Grund an. Die Liste der auswählbaren Gründe pflegen Sie unter Fachadministration, Kataloge, Mitgliederverwaltung, [Grund für Dividenden-Sperre](#) (vgl. Kapitel [Mitgliederstammdaten erfassen](#)).

Sollarten

Für jeden Sollarttyp für die MGV legen Sie im Modul [Sollarten/Personentypen](#) eine eigene Sollart an (vgl. Kapitel [Sollarten und Sollarttypen für Mitgliederverwaltung einrichten](#)).

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/09/15 11:56**