

Umlageschlüssel - Was brauche ich dazu?

Dialoge und Register aus dem Modul [Umlageschlüssel](#)

Dialog Schlüssel kopieren

Feld	Bedeutung
Ausgang	Stichtdatum, auf das sich die Anzeige der Umlagewerte bezieht. Beim erstmaligen Aufruf der Maske ist das Tagesdatum eingestellt. Sie können nach Klick auf das Datumsfeld ein anderes Datum eingeben.
Zielobjekte	Objektnummer/ObjektnummernbereichGeben Sie das oder die Zielobjekte an. Kontrollieren Sie insbesondere bei Auswahl eines Objektbereichs, ob Ihre Auswahl sinnvoll ist und nur die gewünschten Zielobjekte enthält.
Schlüssel	Umlageschlüsselnummer(n)Geben Sie den Umlageschlüssel an, welcher vom Ausgangsobjekt kopiert werden soll. Sie können auch Umlageschlüsselbereiche angeben.
Überschreiben	Option zum Überschreiben vorhandener UmlageschlüsselOhne diese Option werden in das Zielobjekt nur die Umlageschlüssel kopiert, deren Umlageschlüsselnummern dort noch nicht vorhanden sind. Dies schützt Sie vor dem ungewollten Überschreiben vorhandener Informationen in den Zielobjekten. Wenn Sie diese Option nutzen, dürfen im jeweiligen Zielobjekt schon vorhandene Umlageschlüssel mit dem Umlageschlüssel des Ausgangsobjekts überschrieben werden.

Dialog Umlagen bearbeiten

Zugang: Stammdaten > Umlageschlüssel > Bearbeitung oder Neuanlage eines Umlageschlüssels im Register Schlüssel

Feld	Beschreibung
Nummer	Nummer des Umlageschlüssels. Jeder Umlageschlüssel ist durch eine dreistellige Nummer eindeutig gekennzeichnet. Das Nummernsystem ist weitgehend frei wählbar. Standardmäßig ist die Nummer 001 für die Hauptnutzfläche vorbelegt.
Bezeichnung	Bezeichnung des Umlageschlüssels. Beispiele: Wohnfläche Wasserverbrauch Anzahl Personen Anzahl Mieteinheiten
Einheit (z.B. m ²)	Abrechnungseinheit des Umlageschlüssels

Feld	Beschreibung
Anzahl Nachkommastelle	Die Anzahl der Nachkommastellen für die Werte des Umlageschlüssels kann variabel gewählt werden. Möglich sind Werte zwischen 1 und 6. Bei der Änderung der Umlage ist es möglich die Anzahl der Nachkommastellen zu ändern. Wird eine solche Änderung durchgeführt, wenn die Flächenanteile für diese Umlage schon eingepflegt wurden, kann es unter Umständen zu Rundungsdifferenzen und falschen Werten bei der Berechnung der Gesamtanteile kommen. Um das zu vermeiden, wird bei der Änderung der Anzahl der Nachkommastellen von einem höheren Wert auf einen niedrigeren Wert eine Sicherheitsabfrage erscheinen. Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja, dann werden alle eingetragenen Anteile-Werte des Umlageschlüssels auf die neue Anzahl der Nachkommastellen gerundet.
Referenz Umlage	<p>Nummer eines Umlageschlüssels (Referenz-Umlageschlüssel) Die Angabe wird in den Abrechnungsmodulen Betriebskostenabrechnung und Hausgeldabrechnung ausgewertet. Über den Referenzumlageschlüssel können Sie zu einem jahresantiligen Umlageschlüssel eine Abrechnung ohne Berücksichtigung von Leerständen durchführen. In der Abrechnung werden die Parameter des Original-Umlageschlüssels, aber die Umlageanteile des Referenzschlüssels verwendet. Hierzu müssen beide Umlageschlüssel vom Typ Umlage mit Jahresanteilen sein. Die Referenzierung erfolgt nur für belegte Flächen. Hierdurch kann eine vollständige Kostenverteilung über belegte Flächen erreicht werden. (Bei Fest- und Verbrauchswerten wird der Leerstand weiterhin berücksichtigt.)</p> <p>Die Referenz Umlage wird nur in Ausnahmefällen benötigt. Das Feld wird daher standardmäßig ausgeblendet. Es kann über die Systemeinstellung 1.14.107.2 AnzeigeFeldReferenzUmlage aktiviert werden. Bestandsschutz historischer Daten: Wenn bei einzelnen Umlageschlüsseln eine Referenz-Umlage erfasst ist, werden diese Eingaben angezeigt und bei der Abrechnung berücksichtigt, selbst wenn AnzeigeFeldReferenzUmlage inaktiv gesetzt ist. Es können dann nur neuen Referenz-Umlagen eingerichtet werden.</p>
() Umlage mit Jahresanteil... () Verbrauchswert... () Festwert - direkte Beträge Vertrag () Festwert - direkte Beträge Fläche	<p>Radiobutton (Auswahlfeld)</p> <p>Bei Auswahl von Festwert muss die Einheit dem Objektwährungscode entsprechen und wird ggf. nach Hinweismeldung vom Programm vorgeschlagen. Festwert - direkte Beträge Vertrag wird z. B. für Festwertübernahmen in der Heizkostendienstschnittstelle benötigt, da diese Werte personenbezogen (pro Nutzer) übermittelt werden.</p> <p>Festwert - direkte Beträge Fläche erlaubt, einen einzelnen Festwert einer einzelnen Fläche zuzuordnen.</p>
Erfassung HNDL-Werte bei Festwert	Diese Option kann nur bei Festwert-Umlageschlüsseln genutzt werden. Wenn Sie diese Option verwenden, werden HNDL-Werte für Kostenpositionen, welche mit diesem Umlageschlüssel abgerechnet werden, aus den in diesem Umlageschlüssel erfassten HNDL-Angaben genutzt. Zur Erfassung der HNDL-Werte erhalten Sie dann bei der Eingabe der Umlageschlüssel-Anteile ein zusätzliches Feld HNDL.
Bezugsdatum (Periodenbeginn)	Datum, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet einen Kalender. Bei verbrauchsabhängigen Umlageschlüsseln oder bei einem Festwert können Sie hier den Beginn einer Abrechnungsperiode festlegen.
Periode (in Monaten)	Anzahl der Monate innerhalb einer Abrechnungsperiode (nur möglich bei einem Festwert oder einem verbrauchsabhängigen Umlageschlüssel).

Register Anteile

Zugang: Stammdaten > Umlageschlüssel > Register Anteile

Für die im Register Schlüssel markierten Umlageschlüssel aktivieren Sie im Register Beteiligung jeweils die Flächen, zu welchen eine Beteiligung via Umlageschlüssel erwünscht ist. Zu diesen Flächen können Sie dann im Register Anteile Daten anlegen, einsehen und bearbeiten. Beim Öffnen des Registers ist ein Datum einzugeben, damit die datumsabhängigen Umlageanteile korrekt dargestellt und ggf. einzugebende Werte diese Datumsbezug erhalten. Über das Menü in der Kommandoleiste können Sie mit Stand-Datum setzen eine Auswahl aufrufen, zu welchen Datumswerten Veränderungen eingetreten sind und hieraus ein Datum bequem auswählen. Mit der Suchen-Funktion (Fernglas) aus der Kommandoleiste können Sie in den angezeigten Anteilen über den Dialog Suchen nach Anteilen suchen nach Personennummer, Personenname, Flächennummer oder Flächenbezeichnung. Die Suche nach einem Wert wird nicht angeboten. Sie können die Liste aber nach der Größe der Werte sortieren und so relativ einfach nach einem konkreten Wert suchen.

Sie können den Umlageschlüssel auch mit den Kommandoleistenschaltern Vorheriger Datensatz und Nächster Datensatz durchblättern, ohne das Register Anteile zu verlassen. Nummer, Name Einheit und Typ des gewählten Umlageschlüssels werden oberhalb der Tabelle angezeigt. Der Typ des gewählten Umlageschlüssel entscheidet, welche Spalten Sie im Grid der Umlageanteile angeboten bekommen.

Wenn Sie zu einer bestimmten Fläche alle jahresanteiligen Umlagewerte in gesammelter Form einsehen wollen, können Sie dies im [Flächenstamm](#) über das Register Umlagen tun.

Umlageschlüssel mit Jahresanteil

Oberhalb der sortierbaren Tabelle werden das aktuell verwendete Stichdatum und die Summe der Anteile angezeigt. Über das Menü in der Kommandoleiste können Sie mit Gesamtanteile setzen die Summe aus den jahresanteiligen Werten erneut ermitteln, z. B. nach aktuellen Änderungen. Angezeigt werden die beteiligten Flächen, Belegungsinformationen und der Wert des Umlageschlüsselanteils mit seinem Gültigkeitsbeginn.

- Per.-Nr - Personennummer lt. Flächenbelegung bzw. Vertragsmanagement
- Fl.Nr - Flächennummer lt. Flächenstamm
- Fl.Bezeichnung - Flächenbezeichnung lt. Flächenstamm
- Person/Leerstand - Name der Person der Belegung zum Stichtag. Flächen ohne Belegung zum Stichdatum weisen die Anzeige ** Leerstand ** auf.
- Bel.beginn - Beginn des Vertragsverhältnis der hier zugeordneten Person zur Fläche oder des Leerstands.
- Wert - Wert des Umlageschlüsselanteils. Die Anzahl der Nachkommastellen ist abhängig von der Einstellung der einzelnen Umlageschlüsselreihe.
- Gültig ab - Datum der Gültigkeit des einzelnen US-Wertes.
- Ab einem früheren Zeitpunkt gültig - Wenn das Datum Gültig ab kleiner als der Stichtag ist, wird ein Ja ausgegeben, ansonsten ein Nein.
- neuer Betrag - Eingabespalte zum Anlegen oder Ändern von Umlageanteilen über die Tabelle. Diese Änderung ist anschließend noch zu speichern.

Wenn beim Öffnen einer Anteileliste von Jahresanteilen erkannt wird, dass keine Startwerte für die

Anteile vorliegen, schlägt iX-Haus die Aktion fehlende Anteile mit 0,00 vorbelegen vor. Dies beugt Kalkulationsfehlern in der Abrechnung vor und kann von Ihnen auch über das Kontextmenü gestartet werden. Dort können Sie auch den umgekehrten Prozess, Anteile mit 0,00-Werten entfernen aufrufen.

Mit Doppelklick auf eine Zeile öffnen Sie die zusätzliche Spalte neuer Betrag und können hier einen einzelnen Wert eingeben. Mit der Tastenkombination Strg + S oder Klick auf Änderungen speichern in der Kommandoleiste speichern Sie die Eingabe(n).

Verbrauchswert

Oberhalb der sortierbaren Tabelle werden die aktuell betroffenen Periode und die Summe der Verbräuche angezeigt. Über das Menü in der Kommandoleiste können Sie mit Gesamtverbrauch setzen die Summe aus den Werten pro Periode erneut ermitteln, z. B. nach aktuellen Änderungen. Angezeigt werden die beteiligten Flächen, Belegungsinformationen und Verbrauchsdaten sowie dem alternativen Wert aus der Zählerverwaltung. Verbrauchswerte, die über die lizenzierte [Zählerverwaltung](#) gepflegt werden, sind gegen direkte Werteingabe im Umlageschlüsselstamm gesperrt. Beim Löschen wird gewarnt, falls eine Abhängigkeit mit der Zählerstandsverwaltung existiert.

- Fl.Nr - Flächennummer lt. Flächenstamm
- Fl.Bezeichnung - Flächenbezeichnung lt. Flächenstamm
- Bel.beginn - Beginn des Vertragsverhältnis der hier zugeordneten Person zur Fläche oder des Leerstands.
- Per.-Nr - Personennummer lt. Flächenbelegung bzw. Vertragsmanagement
- Person/Leerstand - Name der Person der Belegung zum Stichtag. Flächen ohne Belegung zum Stichtdatum weisen die Anzeige ** Leerstand ** auf.
- Startwert - Erster Wert eines beim Speichern von mit / getrennten Wertepaars.
- Endwert - Zweiter Wert eines beim Speichern von mit / getrennten Wertepaars.
- Wert - Wert des Umlageschlüsselanteils. Die Anzahl der Nachkommastellen ist abhängig von der Einstellung der einzelnen Umlageschlüsselreihe.
Differenzbetrag aus den beim Speichern eines mit / getrennten Wertepaars oder absolut eingetragener Verbrauchswert (ohne Angabe von Start/Endwert zweier Verbrauchsblösungen).
- neuer Betrag - Eingabespalte zum Anlegen oder Ändern von Umlageanteilen über die Tabelle. Diese Änderung ist anschließend noch zu speichern. Geben Sie den Startwert und den Endwert von zwei Ablesungen durch das /-Zeichen getrennt ein, werden diese beim Speichern dann als Startwert und Endwert übernommen und die ermittelte Differenz hieraus als Verbrauchswert in der Spalte Wert eingetragen. Beim Einsatz der Zählerverwaltung ist die direkte Eingabe von Werten hier gesperrt. Die Werte werden dann aus der Zählerverwaltung übernommen.

Mit Doppelklick auf eine Zeile öffnen Sie die zusätzliche Spalte neuer Betrag und können hier einen einzelnen Wert eingeben. Mit der Tastenkombination Strg + S oder Klick auf Änderungen speichern in der Kommandoleiste speichern Sie die Eingabe(n). Verbräuche aus Start-/Endwerten werden erst beim Speichern berechnet!

Festwert - direkte Beträge Vertrag

Oberhalb der sortierbaren Tabelle werden die aktuell betroffenen Periode und die Summe der Festwerte angezeigt. Über das Menü in der Kommandoleiste können Sie mit Gesamtanteile setzen die Summe aus den Werten pro Periode erneut ermitteln, z. B. nach aktuellen Änderungen. Angezeigt werden die beteiligten Flächen, Belegungsinformationen und zugeordnete Beträge.

- Fl.Nr - Flächennummer lt. Flächenstamm
- Fl.Bezeichnung - Flächenbezeichnung lt. Flächenstamm
- Bel.beginn - Beginn des Vertragsverhältnis der hier zugeordneten Person zur Fläche oder des Leerstands.
- Per.-Nr - Personennummer lt. Flächenbelegung bzw. Vertragsmanagement
- Person/Leerstand - Name der Person der Belegung zum Stichtag. Flächen ohne Belegung zum Stichtdatum weisen die Anzeige ** Leerstand ** auf.
- Betrag - Bruttbetrag des aktuell zugeordneten Festwertes
- MwSt.-Anteil - Steueranteil aus dem Betrag
Der Steueranteil wird bei Eingabe eines Betrags vorgeschlagen, kann aber manuell überschrieben werden.
- VSt. Schätzung - In der Betriebskostenabrechnung kalkulierter Betrag zur Vorsteuer, welcher neben den gebuchten Aufwendungen und den erfassten Festwerten für Mischsteuersätze die Relation von Brutto- und Nettoflächen berücksichtigt. Der Betrag kann von iX-Haus zur Ermittlung der Vorsteuerkorrektur bei der Übernahme von Abrechnungsergebnissen mit Sachkontenbuchungen berücksichtigt werden. Ohne einen Berechnungslauf aus der Betriebskostenabrechnung bleibt das Feld leer.
- VSt. manuell - Manuell erfasster Betrag zur Vorsteuer. Haben Sie mindestens einen Vorsteuerbetrag manuell erfasst, findet in der Betriebskostenabrechnung der betroffnen Abrechnungsperiode keine VSt.-Schätzung statt. Für die Ermittlung der Vorsteuerkorrektur bei der Übernahme von Abrechnungsergebnissen mit Sachkontenbuchungen werden dann nur die über VSt. Manuell erfassten Steuerbeträge berücksichtigt.
- Währung - Währungskennzeichen zu den verwendeten Beträgen, i. d. R. EUR
- neuer Betrag - Eingabespalte zum Anlegen oder Ändern von Bruttoanteilen über die Tabelle.
- neue MWst - Eingabespalte zum Anlegen oder Ändern von Mehrwertsteueranteilen über die Tabelle.
- neue VSt. manuell - Eingabespalte zum Anlegen oder Ändern von Vorsteueranteilen über die Tabelle. Ein einzelner manuell erfasster Vorsteueranteil verhindert die automatische VSt.-Schätzung in der Abrechnungsperiode. Sie müssen dann ggf. auch die VSt-Beträge für weitere Flächen manuell eingeben, wenn Sie eine Vorsteuerkorrektur bei der Übernahme von Abrechnungsergebnissen mit Sachkontenbuchungen buchen wollen.
- neue Währung - Spalte zur Auswahl oder Ändern des Währungskennzeichens.

Mit Doppelklick auf eine Zeile öffnen Sie die zusätzlichen Spalten zur Eingabe/Korrektur von Daten. Mit der Tastenkombination Strg + S oder Klick auf Änderungen speichern in der Kommandoleiste speichern Sie die Eingabe(n).

Festwert - direkte Beträge Fläche

Oberhalb der sortierbaren Tabelle werden die aktuell betroffenen Periode und die Summe der Festwerte angezeigt. Über das Menü in der Kommandoleiste können Sie mit Gesamtanteile setzen die Summe aus den Werten pro Periode erneut ermitteln, z. B. nach aktuellen Änderungen. Angezeigt werden die beteiligten Flächen, Belegungsinformationen und zugeordnete Beträge.

- Fl.Nr - Flächennummer lt. Flächenstamm
- Fl.Bezeichnung - Flächenbezeichnung lt. Flächenstamm
- Bel.beginn - Beginn des Vertragsverhältnis der hier zugeordneten Person zur Fläche oder des Leerstands.
- Per.-Nr - Personennummer lt. Flächenbelegung bzw. Vertragsmanagement
- Person/Leerstand - Name der Person der Belegung zum Stichtag. Flächen ohne Belegung zum Stichtdatum weisen die Anzeige ** Leerstand ** auf.
- Betrag - Bruttbetrag des aktuell zugeordneten Festwertes

- MwSt.-Anteil - Steueranteil aus dem Betrag
Der Steueranteil wird bei Eingabe eines Betrags vorgeschlagen, kann aber manuell überschrieben werden.
- VSt. Schätzung - In der Betriebskostenabrechnung kalkulierter Betrag zur Vorsteuer, welcher neben den gebuchten Aufwendungen und den erfassten Festwerten für Mischsteuersätze die Relation von Brutto- und Nettoflächen berücksichtigt. Der Betrag kann von iX-Haus zur Ermittlung der Vorsteuerkorrektur bei der Übernahme von Abrechnungsergebnissen mit Sachkontenbuchungen berücksichtigt werden. Ohne einen Berechnungslauf aus der Betriebskostenabrechnung bleibt das Feld leer.
- VSt. manuell - Manuell erfasster Betrag zur Vorsteuer. Haben Sie mindestens einen Vorsteuerbetrag manuell erfasst, findet in der Betriebskostenabrechnung der betroffenen Abrechnungsperiode keine VSt.-Schätzung statt. Für die Ermittlung der Vorsteuerkorrektur bei der Übernahme von Abrechnungsergebnissen mit Sachkontenbuchungen werden dann nur die über VSt. Manuell erfassten Steuerbeträge berücksichtigt.
- HNDL - optionaler Betrag für Haushaltsnahe Dienstleistungen
- Währung - Währungskennzeichen zu den verwendeten Beträgen, i. d. R. EUR
- neuer Betrag - Eingabespalte zum Anlegen oder Ändern von Bruttoanteilen über die Tabelle.
- neue MWst - Eingabespalte zum Anlegen oder Ändern von Mehrwertsteueranteilen über die Tabelle.
- neue VSt. manuell - Eingabespalte zum Anlegen oder Ändern von Vorsteueranteilen über die Tabelle. Ein einzelner manuell erfasster Vorsteueranteil verhindert die automatische VSt.-Schätzung in der Abrechnungsperiode. Sie müssen dann ggf. auch die VSt-Beträge für weitere Flächen manuell eingeben, wenn Sie eine Vorsteuerkorrektur bei der Übernahme von Abrechnungsergebnissen mit Sachkontenbuchungen buchen wollen.
- neue HNDL - Eingabespalte für optionalen Betrag für Haushaltsnahe Dienstleistungen. Der HNDL-Wert darf die Höhe des parallel erfassten Betrags nicht überschreiten.
- neue Währung - Spalte zur Auswahl oder Ändern des Währungskennzeichens.

Mit Doppelklick auf eine Zeile öffnen Sie die zusätzlichen Spalten zur Eingabe/Korrektur von Daten.
Mit der Tastenkombination Strg + S oder Klick auf Änderungen speichern in der Kommandoleiste speichern Sie die Eingabe(n).

Register Beteiligung

Zugang: Stammdaten > Umlageschlüssel > Register Beteiligung

Zum ausgewählten Schlüssel wird im Kopf der Tabelle die Umlageschlüsselnummer und seine Bezeichnung angegeben. In der Tabelle werden die Flächennummer, ihre Bezeichnung und Name der Person der Belegung zum Stichtag angegeben. In der Spalte Zuordnung können Sie pro Fläche eine Beteiligung setzen

- Nr. - Flächennummer
- Bezeichnung - Flächenbezeichnung
- Person - Personenkurzbezeichnung der Belegung zum Stichtag. Eine fehlende Belegung zum Stichtag wird als '*** Leerstand **' ausgewiesen.
- Zuordnung - Zugeordnete Flächen sind mit einem [X] gekennzeichnet

Beachten Sie, dass Sie beim Entziehen der Beteiligung einer Fläche auch deren ggf. schon

gepeicherte Umlageanteile löschen! Bei einer erneuten Beteiligung müssen Sie diese dann neu erfassen. Die Zuordnungen werden direkt gespeichert. Anteile im Register Anteile können nur zu Flächen mit einer Zuordnung hinterlegt werden.

Über das Kontextmenü können Sie

- Beteiligung setzen (analog zum Doppelklick auf eine Zeile ohne Beteiligung)
- Beteiligung löschen (analog zum Doppelklick auf eine Zeile mit Beteiligung)
- Alle Beteiligungen setzen (Setzen der Beteiligungsmarker für alle Flächen dieses Umlageschlüssels)

Register Schlüssel

Zugang: Stammdaten > Umlageschlüssel > Register Schüssel

Das Register Schlüssel zeigt tabellarisch alle angelegten Umlageschlüssel mit ihren Merkmalen auf. Zu jedem Umlageschlüssel wird neben seinen Stammdaten auch der Gesamtwert der erfassten Anteile ausgegeben.

Über das Kontextmenü stehen die Funktionen Neu, Ändern und Löschen zur Verfügung. Eine Löschung erfolgt erst nach einer Sicherheitsabfrage.

Über die Kommandoleiste stehen neben Standardfunktionen zum Blättern, Suchen (nach einer US-Nummer), Anlegen, Löschen, Excelausgabe der Tabelle weitere spezifische Funktionen zur Verfügung.

Text

Mit der Schaltfläche Text können Sie pro Umlageschlüssel drei Textzeilen erfassen. Wenn Sie in der Betriebskostenabrechnung das Layout 3 für die Ausgabe der Abrechnung verwenden, wird diese Beschreibung zusätzlich zur Bezeichnung des Umlageschlüssels ausgegeben, um diesen genauer zu erläutern.

iX-Haus pLus

Die Schaltfläche iX-Haus plus öffnet eine allgemeine Übersicht der Umlageschlüssel in iX-Haus plus. Diese erlaubt durch den Einsatz von Filtern und Sortieren differenzierte Darstellungen komplexer Umlageschlüssel und Suchfunktionen. Der in iX-Haus in einer Spalte zu findende Typ der Umlageschlüssel wird hier durch einzelne Spalten dargestellt und erlaubt das Einstellen spezifischerer Sichten. Mit der Funktion ausgewählte Umlageschlüssel ändern können Sie hier umfangreichere Änderungen an Bezeichnung, Kurzbezeichnung oder Einheit bequemer vornehmen. Dies kann insbesondere zur Vorbereitung für die Anbindung der Zählerverwaltung genutzt werden. Die Änderungsfunktion erlaubt auch die Löschung von Bezeichnung, Kurzbezeichnung oder Einheit. Nutzen Sie diese Funktion daher mit der gegebenen Sorgfalt, um ungewollte Datenverluste zu vermeiden.

Menü-Funktionen

Über das Menü in der Kommandoleiste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Anteile duplizieren
- Schlüssel duplizieren
- Anteile von Vorperiode übernehmen
- Gesamtanteile setzen
- Gesamtverbrauch setzen
- Stand-Datum setzen
- Umlageschlüssel-Nr. umbenennen

Spaltenübersicht

- Nummer - Umlageschlüsselnummer
- Bezeichnung - Umlageschlüsselbezeichnung
- Kurzbezeichnung
- Einheit
- Typ - Jahresanteil, Verbrauch, Festwert-Vertrag, Festwert-Fläche, Festwert-Fläche (HNDL)
- Bezug - Datum des Bezugs für Perioden (nicht bei US mit Jahresanteil)
- Periode - Anzahl der Monate der Periodendefinition (nicht bei US mit Jahresanteil)
- Wert - Gesamtwert der Anteile

Übersicht

Bei Aufruf des Umlageschlüssel-Stammblatts erhalten Sie eine Aufstellung der im aktuellen Objekt vorhandenen Umlageschlüssel.

Angezeigte Informationen

Feld	Bedeutung
Stand: Datum links oben)	<p>Stichtdatum, auf das sich die Anzeige der Umlagewerte bezieht. Beim erstmaligen Aufruf der Maske ist das Tagesdatum eingestellt. Sie können nach Klick auf das Datumsfeld ein anderes Datum eingeben.</p> <p>Beachten Sie die alternative Datumseingabe via Menü-Funktion Stand-Datum setzen.</p> <p>Historisierende Gesamtsichten: Im Register Umlagen des Flächenstamms können Sie eine Übersicht über die Umlageschlüssel einer Fläche als Tabelle unabhängig unabhängig von einem Stichtag einsehen. Im Register Umlage im Vertragsmanagement können Sie eine Übersicht über die Umlageschlüssel einer Vertragsfläche als Tabelle unabhängig unabhängig von einem Stichtag einsehen.</p>
Nr.	<p>Nummer des Umlageschlüssels. Jeder Umlageschlüssel ist durch eine dreistellige Nummer eindeutig gekennzeichnet. Das Nummernsystem ist weitgehend frei wählbar. Standardmäßig ist die Nummer 001 für die Hauptnutzfläche vorbelegt.</p>

Feld	Bedeutung
Bezeichnung	<p>Bezeichnung des Umlageschlüssels.</p> <p>Beispiel:</p> <p>Wohnfläche Wasserverbrauch Anzahl Personen Anzahl Mieteinheiten</p>
Einheit	Abrechnungseinheit des Umlageschlüssels.
Ja	Markiert bei jahresanteiliger taggenauer Abrechnung für Personen, die nicht während des gesamten Jahres Mieter sind.
Festwert	<p>Markiert, wenn der Umlageschlüssel über Festwerte abgerechnet wird.</p> <p>Verbrauchswerte</p> <p>Finden Sie unter Ja und Festwert keine Markierung, stellt der jeweilige Umlageschlüssel einen Verbrauchswert dar.</p> <p>Verbrauchswerte, die über die lizenzierte Zählerstandsverwaltung gepflegt werden, sind gegen direkte Werteeingabe im Umlageschlüsselstamm gesperrt.</p> <p>Beim Löschen wird gewarnt, falls eine Abhängigkeit mit der Zählerstandsverwaltung existiert.</p>
Bezug	Beginn der Ableseperiode i. d. R. = Beginn Abrechnungsperiode.
Periode	Anzahl der Monate in einer Ableseperiode. 12 = Werteerfassung alle zwölf Monate
Wert	Gesamtwert des Umlageschlüssels zum angezeigten Datum.

Verfügbare Tasten und Funktionen in der Übersicht

Pfeil nach oben und nach oben	Umlageschlüssel wählen.
Neu	Nach rechtem Mausklick in Tabelle
Strg + N	Neuen Umlageschlüssel erfassen.
Ändern	Nach rechtem Mausklick auf bestehenden Eintrag: Einstellungen des gewählten Umlageschlüssels ändern. Alternativ kann die Eingabemaske zum Ändern des Umlageschlüssels mit einem Doppelklick geöffnet werden.
Löschen	Nach rechtem Mausklick auf bestehenden Eintrag: Bestehenden Umlageschlüssel und dessen Anteile löschen. Sie müssen hierzu eine Sicherheitsabfrage bestätigen.
Kopieren	Nach rechtem Mausklick auf bestehenden Eintrag: derzeit inaktiv
Beteiligung	Register der Maske Beteiligung: Hier legen Sie fest, welche Flächen am gewählten Umlageschlüssel beteiligt sind. Sie können mit Doppelklick auf eine Zeile den Beteiligungsmarker setzen bzw. löschen. Das Kontextmenü via rechter Mausklick bietet zusätzlich die Möglichkeit, alle Beteiligungen zu setzen.

Anteile	Register der Maske Anteile Aufruf der Anteile des markierten Umlageschlüssels für die beteiligten Flächen. Die Anzeige erfolgt datumsabhängig (automatische Datumsabfrage).
Nächster und vorheriger Datensatz	Navigationsschalter für Umlageschlüsselauswahl Die mit einem Dreiecksymbol nach unten und nach oben zeigenden Schalter dienen der Navigation zwischen den einzelnen Umlageschlüsseln. So können Sie auch im Register Beteiligung oder Anteile stehend den aktuellen Umlageschlüssel wechseln.
Datensatz suchen	Navigationsschalter für die Suchabfrage Der mit dem Fernglas gekennzeichnete Schalter öffnet eine Suchabfrage. Hier können Sie durch Eingabe einer dreistelligen Ziffer direkt zu einem vorhandenen Umlageschlüssel springen.
Neuen Datensatz anlegen	Schalter für Neuanlage Alternativ zum Kontextmenü oder des Tastaturkommandos Strg + N können Sie mit diesem Schalter den Dialog zur Anlage eines neuen Umlageschlüssels aufrufen.
Datensatz löschen	Schalter zum Löschen eines Umlageschlüssels Alternativ zum Kontextmenü können Sie hiermit den aktuell markierten Umlageschlüssel nach einer Sicherheitsabfrage löschen. Sie verlieren hierbei die Informationen zu Beteiligungen und Umlageschlüsselanteile des betroffenen Umlageschlüssels!
Excel	Schalter zum Exportieren nach Excel Mit diesem Schalter können Sie nach entsprechender Angabe eines Speicherpfads und Dateinamens eine Ausgabe der Umlageschlüsseldaten des aktuellen Registers in ein Exceldatenblatt starten. Hierzu muss das Programm Microsoft Excel auf der Workstation des Benutzers verfügbar sein.
Menü	Der Schalter Menü in der Kommandoleiste bietet weitere Funktionen.
Menü > Anteile duplizieren	Anteile eines Umlageschlüssels innerhalb des Objekts in einen anderen (neuen) Umlageschlüssel kopieren. Sie geben den in der Parametermaske Anteile kopieren den Ausgangs-Umlageschlüssel und den Ziel-Umlageschlüssel an. Existiert der Ziel-Umlageschlüssel noch nicht, wird er angelegt.
Menü > Schlüssel duplizieren	Umlageschlüssel in andere Objekte kopieren. Sie geben hierzu in der Parametermaske Schlüssel Kopieren das Ausgangsobjekt und das oder die Zielobjekt(e) an. Sie können optional auch schon vorhandene Umlageschlüssel überschreiben.
Menü > Gesamtanteile setzen	Summe der Anteile neu berechnen (bei Schlüsseln mit jahresanteiliger Abrechnung).
Menü > Gesamtverbrauch setzen	Summe der Anteile neu berechnen (bei Schlüsseln mit Abrechnung nach Verbrauch).
Menü > Stand-Datum setzen	Auswahl eines Datums Hiermit können Sie regelmäßig genutzte Datumswerte schnell abrufen: z. B. Tagesdatum, Abrechnungsjahrbeginn, Datum der ersten Flächenbelegung.
Text	Schalter Text in Kommandoleiste: Erfassen einer max. dreizeiligen Beschreibung des gewählten Umlageschlüssels. Bei der BK-Abrechnung wird diese Beschreibung zusätzlich zur Bezeichnung ausgegeben, um den Umlageschlüssel genauer zu erläutern. Relevant für Layout 3.