



DOKUMENTATION

Aufträge - Was brauche ich dazu?

Aufträge - Was brauche ich dazu?

[home](#)

Ansicht Aufträge


In der Gesamtübersicht des Moduls Aufträge erscheint im Standard eine Darstellung aller im System erfassten Aufträge. Es ist also jedem Benutzer zu jeder Zeit möglich, sämtliche Aufträge, die jemals im System erfasst worden sind, zu sehen. Eine - wegen der größeren Übersichtlichkeit durchaus sinnvolle - Einschränkung dieser Gesamtheit erreichen Sie wiederum über Sortierungen und Filterungen.

Detailansicht Auftrag

Register Auftrag

Zugang: Aufträge ⇒ Ansicht Auftrag

Betreff	Pflichtfeld
Auftragsart	Auswahl aus dem Katalog Auftragsarten .
Hinweis 1	Manuell definierbarer Hinweis.
Hinweis 2	Auswahl aus dem Katalog Auftragshinweis 2 .
Meldertyp	Auswahl Person, Kreditor, Benutzer, Eigentümer, Partner
Melder(...)	Auswahl je nach Meldertyp
Objekt	Auswahl Pflichtfeld In Abhängigkeit der Definition des Objekts kann eine Objektstruktur angeboten werden, wodurch weitere Elemente in der der Verwaltungseinheit angeboten werden, z. B. Geschoss.
Fläche	ggf. zugeordnete fläche einer Verwaltungseinheit
Raum	ggf. zugeordneter Raum (Lizenzmodul Raumbuch)
Akt. Belegung	Je nach Datenlage wird eine aktuelle Belegung der Fläche zur Information angezeigt.
Techn. Objekt	Auswahl
Gewerk	Auswahl Wählen Sie ein Gewerk aus, werden im nachfolgenden Feld nur Kreditoren zur Auswahl angeboten, welche dieses Gewerk aufweisen.

Kreditor	Auswahl Pflichtfeld Die Auswahl aus dem Kreditorenstamm kann durch eine Gewerk-Vorgabe eingeschränkt sein. Ist in der Hauptansicht des Moduls über die globale Funktion Altdaten ein/ausblenden das Anzeigen von Altdaten ausgeschaltet, so werden hier nur aktuelle Kreditorendaten angezeigt und dadurch der Arbeitsspeicher entlastet. Mit dem Komfortpaket werden nach der Auswahl von Objekt und Gewerk nur die Kreditoren angezeigt, die Sie vorher in iX-Haus über die Firmenzuordnung im Objektstamm definiert haben.
Kreditor Info	Automatische Information aus dem Kreditorenstamm zum gewählten Kreditor
Niederlassung	Sofern für den Kreditor Niederlassungen gepflegt sind, kann hier eine der Niederlassungen ausgewählt werden.
Zahlungsbedingung	Auswahl Die Auswahlmöglichkeiten werden durch den Katalog Zahlungsbedingung bestimmt.
Lieferbedingung	Auswahl Die Auswahlmöglichkeiten werden durch den Katalog Lieferbedingung bestimmt.
Buchungskreis	Auswahl Pflichtfeld, Buchungskreis für die Kontierung
Sachkonto	Auswahl, sachkonto für die Kontierung
Projektkonto	Auswahl Sofern der Auftrag Bezug zu einem Projekt hat, kann hier das Projektkonto für die Kontierung gewählt werden.
Aus Projekt erstellt	Schalter [X] 
Kostenstelle	Auswahl In den Positionen können separate Kostenstellen definiert sein!
Auftragsnummer	Die Auftragsnummer wird automatisch nach dem Schema Jahr/LfdNummer im Format JJJJ/nnnnn vergeben.
Meldungsnummer	Die Meldungsnummer einer verknüpften Meldung wird hier zur Information angezeigt.
Angebotsnummer	Bezieht sich der Auftrag auf ein Angebot, können Sie hier die Angebotsnummer hinterlegen
Priorität	Auswahl Die Auswahlmöglichkeiten werden durch den Katalog Auftragspriorität bestimmt.
Schadensdatum	Datum
Laufzeit von	Datum
Laufzeit bis	Datum
Stichdatum	Datum Das Stichdatum entscheidet über die Auswahl der Steuersätze lt. MwSt.-Tabelle. Das Feld Stichdatum kann per Systemeinstellung AuftragStichdatum (1.24.120.8) ausgeblendet werden, wenn keine abweichende Mehrwertsteuer bei der Anlage berücksichtigt werden muss.
Ersteller	zur Info
Bearbeiter	Auswahl eines zugeordneten Bearbeiters aus der Benutzerverwaltung.
Verantwortliches Team	Auswahl Wird nur angeboten, wenn die Teamverwaltung aus dem lizenzierten Komfortpaket zur Verfügung steht.

Verantwortlich	Auswahl Pflichtfeld Im Rahmen der lizenzierten Teamverwaltung kann hier ein Team-abhängiger Objektverantwortlicher automatisch vorgeschlagen sein. Zur Auswahl stehen aktive Benutzer aus der Benutzerverwaltung.
Status	Auswahl Status des Auftrags. Die Auswahlmöglichkeiten werden durch den Katalog Auftragsstatusart bestimmt.
Rechnungsstatus	zur Info Wurde eine Rechnung zum Auftrag erfasst, kann die Information hier vom Sachbearbeiter in iX-Haus plus wahrgenommen werden, ohne hierzu in die Buchhaltung von iX-Haus wechseln zu müssen.
Ansprechpartnertyp	Auswahl für Ansprechpartner für Kreditor
Ansprechpartner (...)	Abhängig von der Auswahl des Ansprechpartnertyps kann hier der Ansprechpartner aus dem jeweiligen Pool der Datensätze gewählt werden. Dem kreditor können im Schriftverkehr Kontaktdaten des Ansprechpartner benannt werden. So kann dieser seine Dienstleistung vor Ort mit dem Ansprechpartner abstimmen.
Kurzinfo an Buchhaltung	Notizzeile für die interne Kommunikation zum Buchhalter, der den Auftrag bearbeitet.
Kurznotiz	Notizfeld Allgemeine Notiz zum Auftrag.

Register Gewährleistung

Zugang: Aufträge ⇒ Ansicht Auftrag

Gewährleistungsdaten können zu einem Auftrag optional gepflegt werden. Aus den Gewährleistungsdaten generieren sich Termine (Wiedervorlagetermin) sowie die Kenntnis über den zu sichernden Betrag.

Ausführung	Auswahl
Beginn GW	Datum
Ende GW	Datum
Wiedervorlage	Datum
Betrag	Betrag
Sicherungsart	Auswahl s. Katalog GW.Sicherungsart
Mangelstatus	Auswahl keine, mangelbehaftet, mängelfrei, schriftliche Abnahme erfolgt, zu prüfen s. Katalog GW.Mangelstatus
Sicherungstatus	Auswahl Bürgschaft, Einbehalt, keine s. Katalog GW.Sicherungsart
GW-Prozess beendet	Schalter
Zusatzinformation	

Register Maßnahmen

Zugang: Aufträge ⇒ Ansicht Auftrag

Hiermit lassen sich die Maßnahmen planen und kontrollieren, welche im Rahmen eines Auftrags eingeplant werden. Generell werden allgemeine Informationen zur Maßnahme mit Bezug auf den Auftrag angezeigt. In dem hierüber zugänglichen Dialog Maßnahme sind für die einzelnen Maßnahmen

Sicherungen, Mängel, Meldungen, Ersatzvornahmen und Abnahmen zugänglich. Des weiteren stehen die in iX-Haus plus üblichen Werkzeuge (Multimedia, Schriftgut, Notizen, Termine, und Historie) zur Verfügung.

Objekt
Projekt
Auftrag
Bezeichnung
Beginn
Kreditor
Kostenstelle
verantwortliches Team
Verantwortlich
ermittelter Mängelstatus
Nummer
Sicherung notwendig
Sicherungsstatus
Offene Mängel
davon abnahmeverhindernd
Erledigte Mängel

Die Maßnahmen bieten die Unterregister Maßnahmen, Sicherungen und Abnahmen.

Unterregister Mängel

Aus der Übersicht werden erfasste Mängel angezeigt. Diese lassen sich hier mit Doppelklick bearbeiten oder mit Neu anlegen. Hierzu öffnet sich der Dialog Mängel mit gleichartigem Register. Anpassungen können im Register Historie nachvollzogen werden. Liegt mindestens ein Mangel mit Status Offen vor, wechselt der ermittelte Mängelstatus der Maßnahme auf Mängelbehaftet.

Zeitpunkt	Auswahl Vor Abnahme, Nach Abnahme
Bezeichnung	eindeutige Bezeichnung des Mangels, Pflichtfeld
Status	Auswahl Offen, Abgeschlossen, Storniert. Jedem Status ist ein gut erkennbares Symbol zugeordnet.
Sachverständiger	Auswahl aus Kreditoren
Verantwortliches Team	Auswahl aus definierten Teams
Verantwortlicher	Pflichtfeld
Aktuelle Frist	Auswahl keine, 1. Frist, 2. Frist, Ersatzvornahme
Fristsetzung mitgeteilt am	Datum Nur sichtbar, wenn eine Auswahl im Feld Aktuelle Frist getroffen wurde.
Fristsetzung bis	Datum Nur sichtbar, wenn eine Auswahl im Feld Aktuelle Frist getroffen wurde, dann auch Pflichtfeld.
Termin erzeugen	Schalter Nur sichtbar, wenn eine Auswahl im Feld Aktuelle Frist getroffen wurde.

Abnahmeverhindernd	Schalter
Kosten Brutto bei Ersatvornahme	Betrag
Bemerkung	Notizbereich

Unterregister Sicherungen

Aus der Übersicht werden vorhandene Sicherungen angezeigt. Diese lassen sich hier mit Doppelklick bearbeiten oder mit Neu anlegen. Hierzu öffnet sich der Dialog Sicherung mit gleichartigem Register. Anpassungen können im Register Historie nachvollzogen werden.

Sicherung	
Sicherungsart Nr.	
ermittelter Sicherungsstatus	
Gesicherte Phase	
Sicherungsart	
Ablageort/Sperrkonto	
Zusätze zur Sicherung	
Ausstellungsdatum	
Aussteller	
Betrag	
Währung	
Bemerkung	
Entnahme	
Datum	
Sachbearbeiter	
Sicherung deaktivieren	
Deaktiviert	Schalter
Grund	

Register Positionen

Zugang: Aufträge ⇒ Ansicht Auftrag

Zu jedem Auftrag muss mindestens eine Position benannt sein. Erstellen Sie einen Auftrag mit Neu, müssen Sie Positionen manuell einfügen. Mit der Funktion Schnellauftrag können Sie einen neuen Auftrag mit vorgefertigten Positionen generieren.

Im Register Positionen sind die einzelnen Positionen des Auftrags in einem Grid aufgeführt. Nach Doppelklick auf eine Position oder mit der Funktion Neu öffnet sich der Dialog Auftragsposition. Die Anzahl der Positionen wird in Klammern hinter dem Registertitel beannt.

Register Prüfung/Wartung

Wurde im Modul Technische Objekte das Durchführen einer Prüfung oder Wartung bei Auftauchen eines Mangels mit dem Anlegen eines Auftrags bzw. einer Meldung verknüpft, erscheint dieses Register.

Dialog Auftragsartklasse

Zugang: iX-Haus plus ⇒ Aufträge ⇒ Katalog ⇒ Auftragsartklasse
 Der Dialog wird beim Erstellen bzw. Bearbeiten von Auftragsartklassen geöffnet.

Hier definieren Sie einzelne Auftragsartklassen. Zu jeder Auftragsartklasse können Sie einzelne Positionen hinterlegen. Positionen können optional als Pflichtfeld definiert werden. Positionen können als eigene Gridspalte definiert werden, um diese gezielt auszuwerten oder als Filterkriterium zu nutzen.

Bezeichnung	Eindeutige Bezeichnung der Auftragsartklasse.
Position	Positionsnummer Durch Auswahl der Positionsnummer lassen sich die einzelnen Positionen einer Auftragsartklasse in eine gewünschte Reihenfolge bringen.
Typ	Text, Ganzzahl, Fließkommazahl, Betrag in €, Datum, Checkbox oder Auswahlfeld.
Beschriftung	Feldbeschriftung zur Anzeige
Var. Name	optionaler Variablenname Der Variablenname ist ohne Leerzeichen zu definieren. Zu der Position können Sie hiermit festlegen, ob diese als Seriendruckvariable abrufbar sein soll.
Pflichtfeld	Option [X] Die Position ist ein Pflichtfeld und muss gepflegt werden. [] Die Position ist optional.
als eigene Gridspalte	Option [X] Die Position kann als eigene Gridspalte gewählt werden. Hiermit sind dann separate Auswertungen oder Filterungen möglich.

Dialog Auftragsposition

Zugang: iX-Haus plus ⇒ Aufträge ⇒ Ansicht Auftrag ⇒ Register Positionen
 Der Dialog wird beim Erstellen bzw. Bearbeiten von Auftragspositionen geöffnet.

Nummer	Nummer der einzelnen Auftragsposition. Die Positionierung kann hier nicht nachträglich geändert werden.
Objekt	Objektnummer der Verwaltungseinheit
Fläche	Flächennummer der Verwaltungseinheit
Akt. Belegung	Anzeige des aktuellen Benutzers lt. Flächenbelegung/Vertragsmanagement
Beschreibung	Notizfeld zum Erfassen der Informationen oder Anweisungen für Sachbearbeiter oder Auftragnehmer.
Buchungskreis	Objektnummer für die Kontierung
Sachkonto	Sachkonto für die Kontierung
Projektkonto	optionales Projektkonto für die Kontierung
Kostenstelle	optionale Kostenstelle für die Kontierung

Leistung	Auswahl, Beschreibung der abgerechneten Leistung. Eine auswählbare Leistung muss im Katalog Leistungsverzeichnis dem gewählten Kreditor als Leistungsart zugeordnet sein. Über den Katalog Auftragsart kann das Feld per Leistung ausblenden ausgeblendet werden (z. B., wenn eine neue Leistungsart angelegt wird. Falls Sie grundsätzlich oder für bestimmte Auftragsarten keine Leistungsverzeichnisse nutzen, können Sie so die Auftragserfassung schlanker gestalten.
Menge	Anzahl
Einheit	Einheit
Preis	Netto-Betrag der Leistung in EUR
Mwst.Code	Auswahl, zu verwendender MwSt.-Code
Mwst.Satz	verwendeter Steuersatz (Prozent)
Sum.Netto	Nettosumme
Sum.Brutto	Bruttosumme
Obligo (netto)	In Abhängigkeit vom Rechnungsstatus kalkulierter Obligo (netto).
Erfasster Betrag	In Rechnung erfasster Betrag lt. aktuellem Rechnungsstatus
Gebuchter Betrag	Gebuchter Rechnungsbetrag lt. aktuellem Rechnungsstatus
Bezahlter Betrag	Gezahlter Rechnungsbetrag lt. aktuellem Rechnungsstatus
Optionssatz	verwendeter VT-Optionssatz

Dialog Genehmigungs-Kategorie

Zugang: iX-Haus plus ⇒ Aufträge ⇒ Katalog Genehmigungs-Definition ⇒ Neuanlage oder Bearbeitung einer Definition

Der Dialog wird beim Erstellen oder Bearbeiten von Katalogeinträgen der Genehmigungs-Definition geöffnet. Hier definieren Sie für Auftragsvolumen, welche Genehmigungsprozesse vorgesehen sind. Hierbei können über die verwendeten Stufen unterschiedliche Personen oder Teams zugeordnet werden. Wenn nichts eingetragen wird, kann jeder Benutzer mit Rechten in der Auftragsverwaltung ohne Einschränkung die Genehmigungs-Stufe setzen.

Bezeichnung	Eindeutige Bezeichnung der aktuellen Genehmigungs-Kategorie
Genehmigungstyp	Auswahl, einstufige Genehmigung: Es muss eine Genehmigungsstufe vom Statustyp Genehmigt zugeordnet werden. zweistufige Genehmigung: Es muss eine Genehmigungsstufe vom Statustyp Neu oder In Genehmigung zugeordnet werden. Es muss eine weitere Genehmigungsstufe vom Statustyp Genehmigt zugeordnet werden.
Brutto-Auftragssumme von	Betrag größer 0
Brutto-Auftragssumme bis	Betrag größer Brutto-Auftragssumme von
Stufen	Grid mit Auswahl von Auftragsstatusarten für eine (Genehmigt) bzw. zwei Stufen (In Genehmigung und Genehmigt) Der automatische Vorschlag kann bearbeitet werden. Doppelklick auf eine Auftragsstatusart öffnet den Dialog Stufe zur Auswahl der Auftragsstatusart und der Definition der Freischaltung(en) für Teams und/oder Benutzer.

Dialog Stufe

Zugang: iX-Haus plus ⇒ Aufträge ⇒ Katalog Genehmigungs-Definition ⇒ Dialog Genehmigungs-Kategorie ⇒ Doppelklick in Eintrag vom Grid Stufen

Der Dialog wird beim Bearbeiten von Stufen für Genehmigungs-Kategorien geöffnet.

Nummer	Nummer der einzelnen Stufe. Die Nummer wird programmseitig vorgegeben.
Auftragsstatusart	Auswahl eines Statustypen mit dem Status in der Genehmigung oder genehmigt. Einzelne Status pflegen Sie im Katalog Auftragsstatusart
Freischaltung für Teams	Auswahl einzelner oder mehrerer Teams (aktive Teams lt. Teamverwaltung) , lizenzabhängig vom Komfortpaket.
Freischaltung für Benutzer	Auswahl einzelner oder mehrerer Personen (aktive Benutzer lt. Benutzerverwaltung)

Kataloge

Auftragsart

Bezeichnung	Textfeld zur eindeutigen Bezeichnung der Auftragsart.
Klasse	Zuordnung zu einer Auftragsartklasse s. Auftragsartklasse . Hierüber können Auftragspositionen vorgegeben werden.
Standard	Option Eine Auftragsart kann als Standard gesetzt sein.
Deaktiviert	Um in neu angelegten Auftragsarten einer neuen Auftragsartklasse bereits definierte Merkmale für neue Aufträge nutzen zu können, können bestehende Auftragsarten deaktiviert werden.
Notiz	Notiz mit Hinweisen zur Auftragsart.

Unterregister Auftrag

Voreinstellungen für einen Auftrag, der mit dieser Auftragsart eingerichtet wird.

Leistung ausblenden	Option Blendet das Feld Leistung in der Auftragserfassung aus. Sie nutzen diese Option i. d. R., wenn eine neue Leistungsart angelegt wird. Falls Sie grundsätzlich oder für bestimmte Auftragsarten keine Leistungsverzeichnisse nutzen, können Sie so die Auftragserfassung schlanker gestalten.
Auftragsfelder ausblenden	Auswahl, Mehrfachauswahl möglich. Hinweis 1, Hinweis 2, Lieferbedingung, Zahlungsbedingung
Freischaltung für Teams	Auswahl, Mehrfachauswahl möglich. Welche Teams auswählbar sind, hängt von den Einstellungen in der Teamverwaltung ab.

verantwortliches Team	Auswahl Welches Team auswählbar ist, hängt von den Einstellungen in der Teamverwaltung ab.
Sachkonten	Auswahl \\
Projekt als Pflichtfeld	Option
Sachkonto als Pflichtfeld	Option
Zuordnung zu Terminart	Auswahl Es kann eine Terminart zugeordnet werden.
Zuordnung zu Gewerk	Auswahl Es kann ein Gewerk zugeordnet werden.
Schadensdatum vorbelegen	Option
Anzeige der Timeline	Auswahl, Mehrfachauswahl ist möglich: Alle Gruppen anzeigen (Alle auswählen) Merkmale Gewährleistung Verknüpfte Meldung Maßnahmen Rechnungen Notizen Multimedia Schriftgut Termine Generierte Termine Nachtrag Historie

Die Tastatursteuerung zur Bedienung eines Auswahldialogs wurde erweitert (in der Sachkontenauswahl des Katalogs Auftragsart). Der Bereich zur Mehrfachauswahl von Elementen kann nun statt per Maus auch mit der Eingabetaste (Return) geöffnet werden. Die Leertaste (Space) wirkt wie ein Doppelklick, der die markierte(n) Position(en) in den Auswahlbereich verschiebt. Mit den Nummerntasten 1 und 2 kann zwischen den beiden Bereichen gewechselt werden. So lässt sich ein Auswahldialog leicht ohne Mausbedienung steuern.

Unterregister Auftragspositon

Voreinstellungen für Auftragsposition

Pos. automatisch erzeugen	Option
Standard LV verwenden	Option [X] Das Standard-Leistungsverzeichnis wird verwendet.

Unterregister Sicherungen

Voreinstellungen für Sicherungen

Sicherungsphase	Auswahl\\keine Vorgabe keine Sicherung notwendig Mindestens Phase vor Abnahme Mindestens Phase nach Abnahme Zwingend Phasen Vor / Nach Abnahme Das Feld Sicherungsphase in der Detailansicht eines Auftrags wird ausgeblendet, wenn hier keine Sicherung notwendig eingestellt ist. Insbesondere für den Bereich der Kleinstandhaltung werden so unnötige Dateneingaben vermieden.
-----------------	---

Unterregister Serienbrief

Voreinstellungen für Serienbrief

Standard Vorlage	Auswahl Auswahl der Vorlage, welche als Standard vorgeschlagen werden soll.
Feste Vorlage	Option [X] Die benannte Vorlage kann nicht gewechselt werden. [] Die benannte Vorlage wird vorgeschlagen. Im Einzelfall jedoch auch eine andere gültige Vorlage gewählt werden.

Unterregister E-Mail

Voreinstellungen für E-Mail

Max. Nettobetrag für E-Mail-Versand	Betrag Beauftragung via E-Mail darf nur bis zu diesem Betrag erfolgen. Höherwertige Aufträge bedürfen der Schriftform (Serienbrief) und können so vor Versand z. B. gestempelt und unterschrieben werden.
Serienbrief-Anlage nicht hinzufügen	Option [] Es wird keine Anlage in Form eines Serienbriefdokuments hinzugefügt. [X] Ein Serienbriefdokument wird der E-Mail als PDF beigefügt.
E-Mail Kopie an Melder	Auswahl kein E-Mail BBC Melder erhält E-Mail als Blindkopie. CC Melder erhält E-Mail als Kopie. Der Empfänger der E-Mail erfährt so auch die E-Mail-Adresse des Melders und kann ihn somit später direkt kontaktieren.
E-Mail Textvorlage	Auswahl Vorlage, welche zur Erstellung des E-Mailtextes genutzt werden soll.

Auftragsartklasse

Hier definieren Sie einzelne Auftragsartklassen. Zu jeder Auftragsartklasse können Sie einzelne Positionen hinterlegen. Die Positionen können datentechnisch unterschiedlicher Natur sein (Typ: Text, Ganzzahl, Fließkommazahl, Betrag in €, Datum, Checkbox oder Auswahlfeld). Jede Position muss eine eindeutige Beschriftung erhalten. Zu jeder Position können Sie festlegen ob diese als Seriendruckvariable abrufbar sein soll. Positionen können optional als Pflichtfeld definiert werden. Positionen können als eigene Gridspalte definiert werden, um diese gezielt auszuwerten oder als Filterkriterium zu nutzen.

Bezeichnung	Eindeutige Bezeichnung der Auftragsartklasse.
Merkmale	Semikolongetrennte Darstellung der Beschriftungen der einzelnen zugeordneten Merkmale.

Auftragshinweis2

Hier definieren Sie einzelne Texte, die dann als Auftragshinweis 2 ausgewählt werden können.

Auftragspriorität

Nummer	laufende Nummer
Bezeichnung	Pflichtfeld
Standard	Option Eine Auftragspriorität kann als Standard ausgewählt werden. diese Priorität wird bei der Neuanlage von Aufträgen vorgeschlagen.
Anz. Tage bis Erledigung	Zahl Für die Erledigung ist die hier vorgegebene Anzahl Tage eingeplant. Dies kann bei Terminauswertungen berücksichtigt werden.
Voreinstellungen für automatisch generierte Termine	
termin Prio. Typ	Auswahl Niedrig, Mittel, Hoch, Kritisch Jedem Priotyp ist zusätzlich eine kleine Grafik zugeordnet, welche in der Priodarstellung einen schnelleren Überblick erlaubt.
Termin Wiedervorlage	Option [X] Der Termin wird als Wiedervorlage berücksichtigt. Hierzu kann anschließend mit Vorh. erinnern (Tage) festgelegt werden, mit welchem Vorlauf die Erinnerung erfolgen soll. [] Der Termin wird für Wiedervorlagen nicht berücksichtigt. Wird der Status deaktiviert, wird der Parameter in Vorh. erinnern (Tage) auf 0 gesetzt.
Vorh. erinnern (Tage)	Zahl Anzahl der Tage , mit welchem Vorlauf die Erinnerung erfolgen soll. Nur aktiv, wenn die Option Termin Wiedervorlage genutzt wird.
Notiz	Notizfeld

Auftragsstatusart

Nummer	laufende Nummer
Statustyp	Auswahl Neu, In Genehmigung, genehmigt, In Bearbeitung, Erledigt, Storniert Jedem Statustyp ist ein individuelles Icon zugeordnet, welches in Listen eine schnellere Übersicht ermöglicht.
Bezeichnung	eindeutige Bezeichnung (Pflichtfeld)
Standard	Option Eine Auftragsstatusart kann als Standard definiert werden und wird dann bei der Neuanalgen von Aufträgen vorgeschlagen.
Erstellen von Serienbrief sperren	Option [X] Zu Aufträgen mit diesem Status ist die Erstellung von Serienbriefen unterbunden. Dies macht Sinn vor allem für die Statustypen Neu, In Genehmigung und Storniert.
Serienbrief nach PDF wandeln	Option

Serienbrief in DMS archivieren	Option Nur sinnvoll in Kombination mit einem konfigurierten Dokumentenmanagementsystem (DMS) [X] Voreinstellung, sodass zu erstellende Serienbriefe im DMS archiviert werden. [] zu erstellende Serienbriefdokumente werden nicht für die Archivierung im DMS vorgeschlagen. Dies macht Sinn vor allem für die Statusarten Neu und In Genehmigung.
nur über Schnittstelle setzen	Option [X] Der Auftragsstatus kann nicht durch manuelle Bearbeitung gesetzt werden, sondern nur über den Import von Aufträgen via Schnittstelle. [] Der Auftragsstatus ist manuell einsetzbar.
Auftrag gegen Änderung sperren	Option [X] Aufträge mit dieser Statusart sind gegen Änderungen gesperrt. Dies bietet sich an z. B. für stornierte oder erledigte Aufträge. Um solche Aufträge später zu ändern, muss erst deren Status geändert werden! [] Aufträge mit diesem Status sind änderbar. Dies ist sinnvoll insbesondere für die Status Neu und in Genehmigung, ggf. auch für In Bearbeitung.
Notiz	Notizfeld

Auftragsschnellerfassung

In dem Grid wählen Sie aus, welche Felder in der Auftragsschnellerfassung angeboten werden. Per Doppelklick öffnen Sie die Definition des Feldes und können die Checkbox **Aktiviert für die Schnellerfassung** auswählen und speichern.

Spalte	Bemerkung
Typ	Typ des Datenfeldes, Auftrag oder AuftragPosition
Anzeigefeld	Name des Feldes
Pflichtfeld	Checkbox
Aktiviert für die Schnellerfassung	Checkbox
Infotext	Infotext zum Feld mit weiteren Informationen
Interne Bezeichnung	eindeutige technische Bezeichnung

Feldauswahl

Typ	Anzeigefeld	Pflichtfeld	Interne Bezeichnung
Auftrag	Akt.Belegung	Nein	Auftrag.AktuelleBelegung
Auftrag	Angebotsnummer	Nein	Auftrag.Angebotsnummer
Auftrag	Ansprechpartner(Benutzer)	Nein	Auftrag.KreditorAspUser
Auftrag	Ansprechpartner(Eigentümer)	Nein	Auftrag.KreditorAspEigentuemer
Auftrag	Ansprechpartner(Kreditor)	Nein	Auftrag.KreditorAspKreditor
Auftrag	Ansprechpartner(Partner)	Nein	Auftrag.KreditorAspPartner
Auftrag	Ansprechpartner(Person)	Nein	Auftrag.KreditorAspPerson
Auftrag	Auftragsart	Ja	Auftrag.Auftragsart
Auftrag	Auftragsnummer	Nein	Auftrag.Nummer

Typ	Anzeigefeld	Pflichtfeld	Interne Bezeichnung
Auftrag	Betreff	Ja	Auftrag.Betreff
Auftrag	Bearbeiter	Nein	Auftrag.Bearbeiter
Auftrag	Buchungskreis	Ja	Auftrag.BuKreis
Auftrag	Fläche	Nein	Auftrag.FlaecheLookup
Auftrag	Gebäude	Nein	Auftrag.Gebaeude
Auftrag	Gebäudeteil	Nein	Auftrag.Gebaedeteil
Auftrag	Geschoss	Nein	Auftrag.Geschoss
Auftrag	Gewerk	Nein	Auftrag.Gewerk
Auftrag	Hinweis 1	Nein	Auftrag.Hinweis1
Auftrag	Hinweis 2	Nein	Auftrag.Hinweis2
Auftrag	Kostenstelle	Nein	Auftrag.Kostenstelle
Auftrag	Kreditor	Ja	Auftrag.KreditorNiederlassung
Auftrag	Kreditor Ansprechpartner (Anzeige)	Nein	Auftrag.KreditorAspInfo
Auftrag	Kreditor Ansprechpartner Typ	Nein	Auftrag.KreditorAspTyp
Auftrag	Kreditor Info	Nein	Auftrag.KreditorName
Auftrag	Kurzinfo	Nein	Auftrag.Notiz
Auftrag	Kurzinfo an Buchhaltung	Nein	Auftrag.KurzInfoBuch
Auftrag	Laufzeit bis	Nein	Auftrag.LaufzeitBis
Auftrag	Laufzeit von	Nein	Auftrag.LaufzeitVon
Auftrag	Lieferbedingung	Nein	Auftrag.LieferBedingung
Auftrag	MelderEigentuemmer	Nein	Auftrag.MelderEigentuemmer
Auftrag	MelderKreditor	Nein	Auftrag.MelderKreditor
Auftrag	MelderPartner	Nein	Auftrag.MelderPartner
Auftrag	MelderPerson	Nein	Auftrag.MelderPerson
Auftrag	Meldertyp	Nein	Auftrag.MelderTyp
Auftrag	MelderUser	Nein	Auftrag.MelderUser
Auftrag	Meldungsnummer	Nein	Auftrag.Meldungsnummer
Auftrag	Niederlassung	Nein	Auftrag.Niederlassung
Auftrag	Objekt	Ja	Auftrag.Objekt
Auftrag	Priorität	Nein	Auftrag.Prio
Auftrag	Projektkonto	Nein	Auftrag.Projektkonto
Auftrag	Raum	Nein	Auftrag.Raum
Auftrag	Sachkonto	Nein	Auftrag.Sachkonto
Auftrag	Status	Ja	Auftrag.Status
Auftrag	Techn. Objekt	Nein	Auftrag.TechnischesObjekt
Auftrag	verantw. Team	Nein	Auftrag.Team
Auftrag	Verantwortlicher	Ja	Auftrag.Zustaendig
Auftrag	Zahlungsbedingung	Nein	Auftrag.ZahlungsBedingung
AuftragPosition	Beschreibung	Ja	AuftragPosition.Beschreibung
AuftragPosition	Buchungskreis	Ja	AuftragPosition.BuKreis
AuftragPosition	Einheit	Nein	AuftragPosition.Einheit
AuftragPosition	Fäche	Nein	AuftragPosition.Flaeche
AuftragPosition	Kostenstelle	Nein	AuftragPosition.Kostenstelle
AuftragPosition	Leistung	Nein	AuftragPosition.Leistung
AuftragPosition	Menge	Nein	AuftragPosition.Menge

Typ	Anzeigefeld	Pflichtfeld	Interne Bezeichnung
AuftragPosition	Mwst. Code	Nein	AuftragPosition.Mwst
AuftragPosition	Mwst. Satz	Nein	AuftragPosition.MwstSatz
AuftragPosition	Objekt	Ja	AuftragPosition.Objekt
AuftragPosition	Preis	Nein	AuftragPosition.Preis
AuftragPosition	Projektkonto	Nein	AuftragPosition.Projektkonto
AuftragPosition	Sachkonto	Nein	AuftragPosition.Sachkonto

Genehmigung-Definition

Register Kategorien

Genehmigungs-Kategorie

Bezeichnung	Bezeichnung
Genehmigungstyp	Auswahl einstufige Genehmigung, zweistufige Genehmigung
Brutto-Auftragssumme von	Betrag
Brutto-Auftragssumme bis	Betrag
Nummer	Für zweistufige Genehmigung müssen hier zwei Stufen definiert werden!
Auftragsart	Auftragsart der einzelnen Stufe.
Teams	optionale Definition von berechtigten Teams. Ohne Angabe sind alle Teams mit Zugang zu dem Modul Aufträge berechtigt.
Benutzer	optionale Definition von Benutzern. Ohne Angabe sind alle aktiven Personen mit Zugang zu dem Modul Aufträge berechtigt.

Die einzelne Genehmigungsstufe kann für Teams und/oder Benutzer freigeschaltet werden. Doppelklick auf eine Stufe öffnet hierzu den Dialog Stufe.

Register Historie

Hier werden Veränderungen der Kategorien-Definitionen aufgezeigt.

GW.Mangelstatus

Bezeichnung	Eindeutige Bezeichnung
Notiz	Erläuternde Notiz

GW.Sicherungsart

Sicherungsarten für die Auswahl in einer Gewährleistung (siehe [Register Gewährleistung](#)). Zu jedem Eintrag geben Sie eine eindeutige Bezeichnung an. Optional können Sie eine Notiz hinterlegen. Diese wird in der Gewährleistung jedoch nicht angezeigt. Vorschläge für den Katalog der GW.Sicherungsarten: Einbehalt, Bürgschaft, keine.

GW.Sicherungsstatus

Bezeichnung	Eindeutige Bezeichnung
Notiz	Erläuternde Notiz

Leistungsart

Bezeichnung	Eindeutige Bezeichnung
Einheit	Auswahl Anzahl, Stück, Tag, Stunde.
Preis(netto) je Einheit	Betrag
Auftragspositionstext	Beschreibung der Leistung für die Darstellung in der Auftragsposition.

In dem Grid Verzeichnisse wird dargestellt, für welchen Kreditor diese Leistungsart im Leistungsverzeichnis eingesetzt wird. Ist sie dort nicht mit Global aus der Leistungsart eingestuft, kann sie dort einen abweichenden Nettopreis je Einheit aufweisen. In der Standardeinstellung des Grids werden die Spalten Leistungsart, Niederlassung, Standard, Global aus der Leistungsart, Einheit, Preis(netto) je Einheit und Deaktiviert. Sie können das Grid nach Bedarf anpassen, z. B. die Spalte Kreditor mit anzeigen lassen.

Leistungsverzeichnis

Hier ordnen Sie Leistungsarten einzelnen Kreditoren zu. Jeder kreditor kann somit ein spezifisches Leistungsverzeichnis aufweisen. Bei Bedarf passen Sie hierbei den Preis(netto) je Einheit und Aufgabenpositionstext abweichend von der globalen Vorlage an. Die Leistungsarten sind kreditorspezifisch bei der Erstellung von Auftragspositionen auswählbar.

Leistungsart	Auswahl aus dem Katalog Leistungsart.
Kreditor	Auswahl Pflichtfeld
Kreditor Info	Info aus dem Kreditorstamm
Niederlassung	optionale Information zur Niederlassung des gewählten Kreditors
Standard	Option Ein Leistungsverzeichnis kann als Standard definiert werden.
Global aus der Leistungsart	Option [X] Die Angaben im Abschnitt Leistung sind inaktiv geschaltet und werden aus der gewählten Leistungsart abgeleitet. [] Die Angaben im Abschnitt Leistung sind inaktiv geschaltet und können angepasst werden.
Deaktiviert	Option [X] Das hier parametrisierte Leistungsverzeichnis wird nicht zur Auswahl angeboten. Es kann jedoch in Aufträgen auftreten, wo es noch aktiv verfügbar geschaltet war. [] Das hier parametrisierte Leistungsverzeichnis wird zur Auswahl angeboten.
Einheit	Auswahl Anzahl, Stück, Tag, Stunde.

Preis(netto) je Einheit	Nettobetrag. Der Betrag ist Grundlage für die Kalkulation mit Anzahl und Steuersatz lt. Steuercode in der einzelnen Auftragsposition.
Auftragspositionstext	Text der in der Auftragsposition die Leistung beschreibt.

Lieferbedingung

Bezeichnung	Eindeutige Bezeichnung der Lieferbedingung
Beschreibung	Erläuternde Notiz zur Lieferbedingung.

Prozessdefinition

Bezeichnung	Eindeutige Bezeichnung der Prozessdefinition.
Aktiv	Option [X] Prozessdefinition ist aktiv und kann verwendet werden. [] Prozessdefinition ist inaktiv.
Kurznotiz	Kurzinfo zur Prozessdefinition.
Register Auftrags-Kriterien	
Subregister Auftragsarten	Hier legen Sie eine neue Auftragsart an (s. Katalog Auftragsarten) und verknüpfen diese oder verknüpfen vorhandene Auftragsarten oder lösen verknüpfte Auftragsarten.
Subregister Auftragsprio	Hier legen Sie eine neue Auftragspriorität an (s. Katalog Auftragsprioritäten) und verknüpfen diese oder verknüpfen vorhandene Auftragsprioritäten oder lösen verknüpfte Auftragsprioritäten.
Subregister Auftragshinweise	Hier legen Sie neue Auftragshinweise an und verknüpfen diese oder verknüpfen vorhandene Auftragshinweise oder lösen verknüpfte Auftragshinweise.
Subregister GW-Sicherungsart	Hier legen Sie neue Gewährleistungssicherungsarten an und verknüpfen diese oder verknüpfen vorhandene GW-Sicherungsarten oder lösen verknüpfte GW-Sicherungsarten.
Register Objekt-Kriterien	In den Subregistern verknüpfen oder lösen Sie Objektarten und Objekttypen zur aktuellen Prozessdefinition. Die Quelldaten können hier nicht bearbeitet werden.
Register Regeln	Aufbau einer Auftrag-Prozessregel
Terminvorlage	Auswahl Zur Auswahl stehen nur vorbereitete Terminvorlagen (s. Katalog Terminvorlage unter Gesamtübersicht ⇒ Termine).
Schreibschutz	Option
Kann/Muss	Auswahl
E-Mail senden	Option abhängig von Terminvorlage
Aktiv	Option
Kurznotiz	Erläuternde Notiz
Regel basiert auf	Optionen Wählen Sie eine Option aus: Erfasst am, Laufzeit von, Laufzeit bis, GW Beginn, GW Ende oder GW Wiedervorlage.
Intervalltyp	Auswahl Tag(e), Woche(n), Monat(e), Jahr(e) zur Definition, wann der Termin stattfindet.

Werk-/Kalendertage	Auswahl Arbeitstag(e), Werktag(e), Kalendertag(e) zur Definition, wann der Termin stattfindet, relevant für Intervalltyp Tage.
Termin in	Zahl zur Definition, wann der Termin stattfindet, abhängig von Intervalltyp und ggf. Werk-/Kalendertage.

Zahlungsbedingung

Bezeichnung	Eindeutige Bezeichnung der Zahlungsbedingung
Beschreibung	Erläuternde Notiz zur Lieferbedingung.
Zahlungsbedingung	
Skonto1	Prozentsatz für erste Skontoperiode.
Dauer1(in Tagen)	Anzahl Tage nach Rechnungseingang.
Skonto2	Prozentsatz für zweite Skontoperiode.
Dauer2(in Tagen)	Anzahl Tage nach Rechnungseingang.
Skonto3	Prozentsatz für dritte Skontoperiode.
Dauer3(in Tagen)	Anzahl Tage nach Rechnungseingang.

Platzhalter für Vorlagen aus dem internen Texteditor

Die meisten Platzhalter sind aufgrund ihrer Namen selbsterklärend. Beachten Sie, dass Sie solche internen Vorlagen trotz der Ähnlichkeit der Dateien dann nicht mit Winword bearbeiten. Alternativ zu den Vorlagen, die mit dem internen Texteditor gepflegt werden müssen, können Sie mit der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief festlegen, dass Vorlagen für iX-Haus plus Aufträge mit dem Vorlagenmanager verwaltet werden. Dort stehen Ihnen dann weitere Seriendruckvariablen und Layoutmöglichkeiten von Winword zur Verfügung.

Bereich Tabelle Auftragsnotizen

<<\$\$Notiz2.ErzeugtAm»	Datum
<<\$\$Notiz2.ErzeugtVon»	
<<\$\$Notiz2.Text»	

Bereich Tabelle Auftragspositionen

<<\$\$Pos.Akt_Belegung»	
<<\$\$Pos.Beschreibung»	
<<\$\$Pos.Buchungskreis»	
<<\$\$Pos.Fl_Art»	
<<\$\$Pos.Fl_KBez»	
<<\$\$Pos.Fl_Nr»	
<<\$\$Pos.Fl_PlzOrt»	
<<\$\$Pos.Fl_StrNr»	
<<\$\$Pos.Fl_Vertragsbegin»	
<<\$\$Pos.Fl_Vertragsende»	
<<\$\$Pos.Kostenstelle»	

«\$\$Pos.Menge»
«\$\$Pos.MwstSatz»
«\$\$Pos.Nummer»
«\$\$Pos.Obj_Bez»
«\$\$Pos.Obj_Nr»
«\$\$Pos.Obj_PlzOrt»
«\$\$Pos.Obj_StrNr»
«\$\$Pos.Preis»
«\$\$Pos.Projektkonto»
«\$\$Pos.Sachkonto»
«\$\$Pos.Sum_Brutto»
«\$\$Pos.Sum_Netto»

Bereich Auftrag

«Af_AktBelegung»	
«Af_Angebotsnummer»	
«Af_Auftragsart»	
«Af_AuswEgtName1»	
«Af_AuswEgtName2»	
«Af_Bearbeiter»	
«Af_BetragBrutto»	
«Af_BetragMwst»	
«Af_BetragNetto»	
«Af_Betreff»	
«Af_Buchungskreis»	
«Af_DsgvoPerAnrede»	
«Af_DsgvoPerEmail»	
«Af_DsgvoPerName»	
«Af_DsgvoPerTel»	
«Af_Gebaeude»	
«Af_Gebaedeteil»	
«Af_GesBetragObligo»	
«Af_GesBezahltNetto»	
«Af_GesBezahltVTUmbuchung»	
«Af_GesErfasstNetto»	
«Af_GesErfasstVTUmbuchung»	
«Af_GesRechnVTUmbuchung»	
«Af_GesRechnungNetto»	
«Af_Geschoss»	
«Af_Hinweis1»	
«Af_Hinweis2»	
«Af_Kostenstelle»	ggf. zugeordnete Kostenstelle
«Af_LaufzeitBis»	Datum
«Af_LaufzeitVon»	Datum
«Af_Lieferbedingung»	Lieferbedingung

«Af_Meldungsnummer»	Auftrag-Meldungsnummer
«Af_Mieter»	
«Af_Notiz»	
«Af_Nummer»	Auftragsnummer
«Af_Ortsangabe»	
«Af_Prioritaet»	
«Af_Projektkonto»	dem Auftrag ggf. zugeordnetes Projektkonto
«Af_RelBemerkungMeldung»	
«Af_Sachkonto»	Sachkonto
«Af_Schadensdatum»	Datum einer ggf. zugeordneten Schadensmeldung
«Af_Status»	Auftragsstatus
«Af_Team»	dem Auftrag zugeordnetes Team
«Af_Zahlungsbedingung»	Zahlungsbedingung
«Af_Zustaendig»	ID des zuständigen Mitarbeiters

allgemein

«AktDatum»

Bereich Ansprechpartner

«AnspPartnerPer_Adr1_Anrede»
«AnspPartnerPer_Adr1_EMail»
«AnspPartnerPer_Adr1_Fax»
«AnspPartnerPer_Adr1_Name1»
«AnspPartnerPer_Adr1_Name2»
«AnspPartnerPer_Adr1_PersAnrede1»
«AnspPartnerPer_Adr1_PersAnrede2»
«AnspPartnerPer_Adr1_PlzOrt»
«AnspPartnerPer_Adr1_StrNr»
«AnspPartnerPer_Adr1_Tel1»
«AnspPartnerPer_Adr1_Tel2»
«AnspPartnerPer_Adr1_Tel3»
«AnspPartnerPer_Adr2_Anrede»
«AnspPartnerPer_Adr2_EMail»
«AnspPartnerPer_Adr2_Fax»
«AnspPartnerPer_Adr2_Name1»
«AnspPartnerPer_Adr2_Name2»
«AnspPartnerPer_Adr2_PersAnrede1»
«AnspPartnerPer_Adr2_PersAnrede2»
«AnspPartnerPer_Adr2_PlzOrt»
«AnspPartnerPer_Adr2_StrNr»
«AnspPartnerPer_Adr2_Tel2»
«AnspPartnerPer_Adr2_Tel1»
«AnspPartnerPer_Adr2_Tel2»
«AnspPartnerPer_Adr2_Tel3»
«AnspPartner_Anrede»

«AnspPartner_EMail»
«AnspPartner_Name»
«AnspPartner_Fax»
«AnspPartner_Name»
«AnspPartner_NameZ»
«AnspPartner_Name2»
«AnspPartner_Nr»
«AnspPartner_PersAnrede1»
«AnspPartner_PersAnrede2»
«AnspPartner_PlzOrt»
«AnspPartner_StrNr»
«AnspPartner_Tel1»
«AnspPartner_Tel2»
«AnspPartner_Tel3»
«AnspPartner_Typ»
«AnspPartner_ZusInfo»

Bereich Eigentümer

«Egt_Anrede»
«Egt_Ansprechpartner»
«Egt_Anteil»
«Egt_Bank»
«Egt_BIC»
«Egt_BLZ»
«Egt_IBAN»
«Egt_Kontonummer»
«Egt_NameZ»
«Egt_Name1»
«Egt_Name2»
«Egt_Nummer»
«Egt_PlzOrt»
«Egt_StrNr»
«Egt_StrasseNr»
«Egt_Telefon»

Bereich Flächenbeschreibung

Je nach Kundenkonfiguration verfügbare Platzhalter.

Bereich Fläche

«Fl_Art»
«Fl_Belegung»
«Fl_KBez»
«Fl_Lage»
«Fl_Nr»
«Fl_PlzOrt»

«FL_Stock»
«FL_StrNr»
«FL_VertragsBegin»
«FL_VertragsEnde»

Bereich Gewährleistung

«Gw_Ausfuehrung»
«Gw_Beendet»
«Gw_Beginn»
«Gw_Betrag»
«Gw_Ende»
«Gw_Maengelstatus»
«Gw_Sicherungsart»
«Gw_Sicherungsstatus»
«Gw_Wiedervorlage»
«Gw_Zusatzinfo»

Bereich Kreditor

«Kr_Anrede»	
«Kr_Ansprechpartner»	
«Kr_Bank»	
«Kr_BLZ»	
«Kr_EMail»	
«Kr_Fax»	
«Kr_FreistDatum»	Datum Freistellung bis
«Kr_Freistellung»	ja/nein
«Kr_Gewerk»	
«Kr_Kontonummer»	
«Kr_Name»	
«Kr_Name1»	
«Kr_Name2»	
«Kr_Nr»	
«Kr_PlzOrt»	
«Kr_StrNr»	
«Kr_Tel1»	
«Kr_Tel2»	
«Kr_Tel3»	
«Kr_ZZielSkonto1»	
«Kr_ZZielSkonto2»	
«Kr_ZZielSkonto3»	
«Kr_ZZielTage1»	
«Kr_ZZielTage2»	
«Kr_ZZielTage3»	

Bereich Melder

«MelderPer_Adr1_Anrede»
«MelderPer_Adr1_EMail»
«MelderPer_Adr1_Fax»
«MelderPer_Adr1_Name1»
«MelderPer_Adr1_Name2»
«MelderPer_Adr1_PersAnrede1»
«MelderPer_Adr1_PersAnrede2»
«MelderPer_Adr1_PlzOrt»
«MelderPer_Adr1_StrNr»
«MelderPer_Adr1_Tel1»
«MelderPer_Adr1_Tel2»
«MelderPer_Adr1_Tel3»
«MelderPer_Adr2_Anrede»
«MelderPer_Adr2_EMail»
«MelderPer_Adr2_Fax»
«MelderPer_Adr2_Name1»
«MelderPer_Adr2_Name2»
«MelderPer_Adr2_PersAnrede1»
«MelderPer_Adr2_PersAnrede2»
«MelderPer_Adr2_PlzOrt»
«MelderPer_Adr2_StrNr»
«MelderPer_Adr2_Tel1»
«MelderPer_Adr2_Tel2»
«MelderPer_Adr2_Tel3»
«Melder_Anrede»
«Melder_EMail»
«Melder_Fax»
«Melder_Name»
«Melder_NameZ»
«Melder_Name1»
«Melder_Name2»
«Melder_Nr»
«Melder_PersAnrede1»
«Melder_PersAnrede2»
«Melder_PlzOrt»
«Melder_StrNr»
«Melder_Tel1»
«Melder_Tel2»
«Melder_Tel3»
«Melder_Typ»
«Melder_ZusInfo»

Bereich Objektbeschreibung

Je nach Kundenkonfiguration verfügbare Platzhalter.

Bereich Objektstamm

«Obj_AlleStrassen»
«Obj_Bez»
«Obj_Nr»
«Obj_Plz0rt»
«Obj_Plz0rt2»
«Obj_Plz0rt3»
«Obj_Plz0rt4»
«Obj_Plz0rt5»
«Obj_StrNr»
«Obj_StrNr2»
«Obj_StrNr3»
«Obj_StrNr4»
«Obj_StrNr5»

Bereich Personenstamm

«Per_adr1_anrede»
«Per_adr1_ans1»
«Per_adr1_ans2»
«Per_adr1_ans3»
«Per_adr1_ans5»
«Per_adr1_ans6»
«Per_adr1_email»
«Per_adr1_Fax»
«Per_adr1_PersAnrede1»
«Per_adr1_PersAnrede2»
«Per_adr1_tel1»
«Per_adr1_tel2»
«Per_adr1_tel3»
«Per_adr2_anrede»
«Per_adr2_ans1»
«Per_adr2_ans2»
«Per_adr2_ans3»
«Per_adr2_ans6»
«Per_adr2_email»
«Per_adr2_Fax»
«Per_adr2_PersAnrede1»
«Per_adr2_PersAnrede2»
«Per_adr2_tel1»
«Per_adr2_tel2»
«Per_adr2_tel3»
«Per_anrede»
«Per_ans1»
«Per_ans2»
«Per_ans3»

«Per_ans5»
«Per_ans6»
«Per_Fax»
«Per_Nummer»
«Per_NameZ»
«Per_Nummer»
«Per_PersAnrede1»
«Per_PersAnrede2»
«Per_Saldo»
«Per_stringStatusVertrag»
«Per_tell1»
«Per_tel2»
«Per_tel3»

Bereich Raumbuch

Nur verfügbar, wenn das lizenzierte Zusatzmodul Raumbuch eingerichtet ist.

«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Abschlagsfläche1»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Abschlagsfläche1Bemerkung»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Abschlagsfläche2»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Abschlagsfläche2Bemerkung»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Abschlagsfläche3»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Abschlagsfläche3Bemerkung»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Beheizbar»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Breite»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Bruttofläche»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Heizfläche»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Höhe»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Länge»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Raumvolumen»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_StartDatum»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Zuschlagsfläche1»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Zuschlagsfläche1Beheizbar»
«Raumbuch_aktuelleRaummaße_Zuschlagsfläche1Bemerkung»
«Raumbuch_Bemerkung»
«Raumbuch_Bezeichnung»
«Raumbuch_bisDatum»
«Raumbuch_externeNummer»
«Raumbuch_Info»
«Raumbuch_interneNummer»
«Raumbuch_Raumindex»
«Raumbuch_vonDatum»

Bereich Technische Objekte

«To_AnIAusserbetrieb»

«To_Bemerkung»
«To_Bezeichnung»
«To_Definition»
«To_Einbaudatum»
«To_Gebaeude»
«To_Gebaeudeteil»
«To_Geschoss»
«To_GwBeginn»
«To_GwEnde»
«To_Hersteller»
«To_HerstellerAnrede»
«To_HerstellerEmail»
«To_HerstellerName»
«To_HerstellerName1»
«To_HerstellerName2»
«To_HerstellerStrNr»
«To_HerstellerPlzOrt»
«To_HerstellerTel1»
«To_HerstellerTel2»
«To_HerstellerTel3»
«To_Nummer»
«To_NummerIntern»
«To_PruefungNotwendig»
«To_Team»
«To_Verantwortlich»
«To_WartungNotwendig»

Bereich Verantwortliche

«Verantw_EMail»
«Verantw_Fax»
«Verantw_Kuerzel»
«Verantw_Nachname»
«Verantw_Name»
«Verantw_NameZ»
«Verantw_Tel»
«Verantw_Unterschr»
«Verantw_Vorname»

Platzhalter für Vorlagen aus dem Vorlagenmanger

Für die Mitteilungen pflegen Sie Vorlagen Textvorlagen vom Typ Auft (iX-Haus plus Aufträge) im [Vorlagenmanager](#) alternativ zur internen Texterfassung. Dazu muss unter Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank in der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief das Modul ixHaus+Auftrag aktiviert sein.

Bei der Übernahme alter Vorlagen sind manuelle Anpassungen erforderlich. Als Tabellen stehen \$\$AuftPos und \$\$AuftNotizen zur Verfügung.

Auftrag

AuftNr	Auftragsnummer
AuftMeldNr	Auftrag-Meldernummer
AuftBetreff	Betreff
AuftArt	Auftragsart
AuftAngebotNr	Angebotsnummer
AuftPriorität	Priorität
AuftBearbeiter	ID des Erfassers des Auftrags
AuftBearbVorname	Vorname des Erfassers
AuftBearbNachname	Nachname des Erfassers
AuftBearbTel	Telefonnummer des Erfassers
AuftBearbFax	Telefaxnummer des Erfassers
AuftBearbMail	E-Mail-Adresse des Erfassers
AuftBearbKürzel	Kürzel des Erfassers
AuftBearbUntersPräfix	Unterschriftspräfix des Erfassers
AuftTeam	dem Auftrag zugeordnetes Team
AuftZuständig	ID des zuständigen Mitarbeiters
AuftZustVorname	Vorname des zuständigen Mitarbeiters
AuftZustNachname	Nachname des zuständigen Mitarbeiters
AuftZustTel	Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters
AuftZustFax	Telefaxnummer des zuständigen Mitarbeiters
AuftZustMail	E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters
AuftZustKürzel	Kürzel des zuständigen Mitarbeiters
AuftZustUntersPräfix	Unterschriftspräfix des zuständigen Mitarbeiters
AuftStatus	Status des Auftrags
AuftStatusAm	Datum des Auftragstatus
AuftAktBelegung	aktuelle Belegung
AuftMieter	Mieter
AuftSchadensdatum	Datum Schaden
AuftLzVon	Datum Leistungszeitraumbeginn
AuftLzBis	Datum Leistungszeitraumende
AuftBuchungskreis	Buchungskreis
AuftSachKto	Sachkonto
AuftKostenstelle	zugeordnete Kostenstelle des Auftrags
AuftProjektKto	Projektkonto des Auftrags
AuftLieferbedingung	Lieferbedingung des Auftrags
AuftZahlungsbedingung	Zahlungsbedingung des Auftrags
AuftBetragNetto	Nettobetrag des Auftrags
AuftBetragBrutto	Bruttobetrag des Auftrags
AuftBetragMwst	MwSt-Betrag des Auftrags
AuftGesBetragObligo	Obligo-Betrag des gesamten Auftrags

AuftGesRechnungNetto	Netto-Rechnungsbetrag des gesamten Auftrags
AuftGesRechnVTUmb	Umbuchungsbetrag aus Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
AuftGesErfasstNetto	erfasster Nettobetrag des gesamten Auftrags
AuftGesErfasstVTUmb	erfasster Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
AuftGesBezahltNetto	bezahlter Nettobetrag des gesamten Auftrags
AuftGesBezahltVTUmb	bezahlter Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
AuftAuswEgtName1	
AuftAuswEgtName2	
AuftKurznotiz	Kurznotiz aus Auftrag
AuftHinweis1	Hinweis 1 aus Auftrag
AuftHinweis2	Hinweis 2 aus Auftrag
AuftGebäude	zugeordnetes Gebäude
AuftGebäudeteil	dem Auftrag zugeordneter Gebäudeteil
AuftGeschoß	dem Auftrag zugeordnetes Geschoss
AuftNotizErzeugtAm	Datum der Notiz erzeugt am zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftNotizen
AuftNotizErzeugtVon	Kürzel der Notiz erzeugt von zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftNotizen
AuftNotizText	Notiztext zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftNotizen
AuftPosBeschreibung	Beschreibung zur Auftragsposition zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosBuchungskreis	verwendeter Buchungskreis zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosSachKto	Sachkonto der Kontierung zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosKostenstelle	Kostenstelle zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosProjektKto	Projektkonto zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosMenge	Menge der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosPreis	Preis der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosMwstSatz	MwSt.-Satz der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosGesNetto	Gesamtnettobetrag zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosGesBrutto	Gesamtbruttobetrag zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosNr	Positionsnummer zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosAktBel	Aktuelle Belegung zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosObjNr	Objektnummer zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosObjBez	Objektbezeichnung zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosObjStraße	Straße aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosObjHausnr	Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosObjStrNr	Straße und Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosObjOrt	Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosObjPlz	Postleitzahl aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosObjPlzOrt	Postleitzahl und Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosFlNr	Flächennummer zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosFlBez	Flächenbezeichnung zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosFlArt	Flächenart zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosFlBeginn	Flächenbeginn zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftPosFlEnde	Flächenende zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos
AuftGwAusführung	
AuftGwBeginn	Datum Gewährleistungsbeginn

AuftGwEnde	Datum Gewährleistungsende
AuftGwWiedervorlage	Datum Wiedervorlagetermin zu Gewährleistung
AuftGwBetrag	Gewährleistungsbetrag
AuftGwSicherungsart	Gewährleistung Sicherungsart
AuftGwMängelstatus	Gewährleistung Mängel-Status
AuftGwSicherungsstatus	Gewährleistung Sicherungs-Status
AuftGwZusatzinfo	Gewährleistung Zusatzinformation
AuftGwBeendet	Datum Gewährleistungsende
AuftOrtsangabe	Ort
AuftDsgvoPerAnrede	
AuftDsgvoPerName	
AuftDsgvoPerTel	
AuftDsgvoPerEmail	

Tabellen

Mit den Tabellen \$\$AuftNotizen und \$\$AuftPos können im Auftragschreiben (Typ Auft) Übersichten zu den Notizen und Auftragspositionen erstellt werden. Beispiel:

\$\$AuftPos «AuftPosNr»	«AuftPosBeschreibung»	«AuftPosFlBez»
----------------------------	-----------------------	----------------

Allgemein

AktDatum	Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj
AktDatumGanzLang	Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018
AktDatumKurz	Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj
AktDatumLang	Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018
AktWJahr	Aktuelles Wirtschaftsjahr
ArchQrCodeDatei	Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem)
BnkAutoBICBez	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“)
BnkAutoIBANBez	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“)
Icru	Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €
IcruLang	Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro
LfdNr	laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld Laufende Nr. ab in Parametermaske des Druckdialogs)
Obsolete	für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter
SepaDatum	Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj
Stichjahr	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018
StichjahrKurz	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18
Stichmonat	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan
StichmonatLang	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar
Stichtag	Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj
UserAnmeldename	Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung

UserFax	Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserKürzel	Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments.
UserMail	E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserNachname	Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserName	Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserNiederlassung	zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserNr	BenutzerId des Benutzers
UserPlzOrt	Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserStrNr	Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserTel	Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserUntersPräfix	Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserVorname	Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
ZrBeginn	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
ZrBeginnGanzLang	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
ZrBeginnLang	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
ZrEnde	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
ZrEndeGanzLang	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
ZrEndeKurz	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
ZrEndeKurz	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
ZrEndeLang	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
ZrJahr	Jahr des Zeitraums jjjj

Objekt

ObjBaujahr	Gebäudedaten: Baujahr
ObjBez	Objektbezeichnung
ObjGewerbeAnz	Gebäudedaten: Gewerbeanzahl
ObjGewerbeM2	Gebäudedaten: Gewerbefläche
ObjGläubigerId	Gläubiger-ID
ObjHäuserAnz	Gebäudedaten: Häuseranzahl
ObjHausnr1	Hausnummer zu Straße 1
ObjHausnr2	Hausnummer zu Straße 2
ObjHausnr3	Hausnummer zu Straße 3
ObjHausnr4	Hausnummer zu Straße 4
ObjHausnr5	Hausnummer zu Straße 5
ObjKreLaBnkAutoBIC	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkAutoIBAN	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkBIC	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkBLZ	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkIBAN	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkInhaber	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkKto	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkName	Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift

ObjKreÜbBnkAutoBIC	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkAutoIBAN	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkBIC	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkBLZ	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkIBAN	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkInhaber	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkKto	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkName	Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKtnBnkBic	BIC der Bank Kautionskonto
ObjKtnBnkIban	IBAN der Bank Kautionskonto oder Virtuelles Kautionskonto
ObjKtnBnkInhaber	Inhaber zur Bank Kautionskonto
ObjKtnBnkName	Name der Bank Kautionskonto
ObjNr	Objektnummer
ObjOrt	Ort
ObjPerLaBnkAutoBIC	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkAutoIBAN	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkBIC	BIC der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkBLZ	BLZ der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkIBAN	IBAN der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkInhaber	Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld Absender Zahlungsverkehr)
ObjPerLaBnkKto	Kontonummer der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkName	Name der Bank Person-Lastschrift
ObjPerÜbBnkAutoBIC	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkAutoIBAN	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkBIC	BIC der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkBLZ	BLZ der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkIBAN	IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos
ObjPerÜbBnkInhaber	Inhaber zur Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkKto	Kontonummer der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkName	Name der Bank Person-Überweisung
ObjPlz1	PLZ 1
ObjPlz2	PLZ 2
ObjPlz3	PLZ 3
ObjPlz4	PLZ 4
ObjPlz5	PLZ 5
ObjPlz0rt1	PLZ Ort 1
ObjPlz0rt2	PLZ Ort 2
ObjPlz0rt3	PLZ Ort 3
ObjPlz0rt4	PLZ Ort 4
ObjPlz0rt5	PLZ Ort 5
ObjStellpAnz	Gebäudedaten: Stellplatzanzahl
ObjStellpM2	Gebäudedaten: Stellplatzfläche
ObjSteuerNr	Steuernummer
ObjStraße1	Straße 1 ohne Hausnummer

ObjStraße2	Straße 2 ohne Hausnummer
ObjStraße3	Straße 3 ohne Hausnummer
ObjStraße4	Straße 4 ohne Hausnummer
ObjStraße5	Straße 5 ohne Hausnummer
ObjStrNr1	Straße 1 mit Hausnummer
ObjStrNr2	Straße 2 mit Hausnummer
ObjStrNr3	Straße 3 mit Hausnummer
ObjStrNr4	Straße 4 mit Hausnummer
ObjStrNr5	Straße 5 mit Hausnummer
ObjStrNrAlle	Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer
ObjUstId	Umsatzsteuer-ID
ObjVhdrAbsender	Verwaltungsheader Absender
ObjVhdrOrt	Verwaltungsheader Ort
ObjVhdrPlz	Verwaltungsheader PLZ
ObjVhdrPlzOrt	Verwaltungsheader Plz Ort
ObjVhdrStrNr	Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer
ObjVhdrTel	Verwaltungsheader Telefon
ObjVhdrZeile1	Verwaltungsheader Zeile 1
ObjVhdrZeile2	Verwaltungsheader Zeile 2
ObjVhdrZeile3	Verwaltungsheader Zeile 3
ObjVwBeginn	Beginn der Objektverwaltung
ObjVwEnde	Ende der Objektverwaltung
ObjWohnAnz	Gebäudedaten: Wohnungsanzahl
ObjWohnM2	Gebäudedaten: Wohnfläche

Fläche



Die Ausgabe im Serienbrief erfolgt ggf. nur unter der Option Brief/Fläche.

FlArtBez	Bezeichnung der zugeordneten Flächenart
FlArtNr	Flächenartnummer
FlBeginn	Beginn der Flächenexistenz
FlBeschreibung1	Beschreibung (Lage)1
FlBeschreibung2	Beschreibung (Lage)2
FlBeschreibung3	Beschreibung (Lage)3
FlBez	Flächenbezeichnung
FlEnde	Ende der Flächenexistenz
FlGrösse	Flächengröße laut Umlage der Flächenart
FlHausnr	Hausnummer zu Straße
FlHeizkostenDienst	Name des Heizkostendienstes
FlHeizkostenKundenNr	Kundennummer beim Heizkostendienst
FlHeizkostenOrdnungsnummer	Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst

FlHeizkostenVersion	verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes. Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige ARGE Version 2.1 benutzt.
FlLage	Lage
FlNr	Flächennummer
FlOrt	Ort
FlPlz	Plz
FlPlzOrt	PlzOrt
FlStatus	Status der Fläche
FlStock	Stock
FlStraße	Straße ohne Hausnummer
FlStrNr	Straße mit Hausnummer
FlVermarktung	Vermarktung Ja/Nein
FlVermarktungAb	VermarktungAb (Datum)

Empfänger

EmpfAdresszusatz	Adresszusatz *
EmpfAnrede	Anrede
EmpfAnredePers1	Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen)
EmpfAnredePers2	Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen)
EmpfAnspPartner	Empfänger: Ansprechpartner
EmpfAnsZeile1	Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)
EmpfAnsZeile2	Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)
EmpfAnsZeile3	Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
EmpfAnsZeile4	Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)
EmpfAnsZeile5	Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
EmpfAnsZeile6	Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
EmpfAnsZeile7	Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
EmpfBnkAutoBIC	BIC oder BLZ automatisch
EmpfBnkAutoIBAN	IBAN oder Kontonummer automatisch
EmpfBnkBIC	BIC der Bank
EmpfBnkBLZ	BLZ der Bank
EmpfBnkIBAN	IBAN der Bank
EmpfBnkKto	Kontonummer der Bank
EmpfBnkName	Name der Bank
EmpfFax	Telefaxnummer
EmpfHausnr	Hausnummer
EmpfHomepage	Homepage *
EmpfLandLang	Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *
EmpfMail	E-Mail-Adresse
EmpfMitBrief	Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle \$\$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.

EmpfName	Name 1+2
EmpfName1	Name 1
EmpfName2	Name 2
EmpfNr	Nummer des Empfängers
EmpfOrt	Ort
EmpfPartnerNummer	Nummer des Partners *
EmpfPlz	PLZ
EmpfPlzOrt	PLZ Ort
EmpfRolleInfo	Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung
EmpfStraße	Straße ohne Hausnummer
EmpfStrNr	Straße mit Hausnummer
EmpfTel1	Telefonnummer 1
EmpfTel2	Telefonnummer 2

*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Empfänger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus [Partnerverwaltung](#) aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.

Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten \$-Zeichen:

\$\$ALLEPRTN	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.
\$\$PRTNMI	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen.
\$\$PRTNOHNE	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen.

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Textbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

[ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner
[PRTNMIT_JA][PRTNMIT]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt.
[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt.

Beispiel:

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden Tabelle ALLEPRTN aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief?
\$\$ALLEPRTN«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden Tabelle PRTNMI aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen...
\$\$PRTNMI«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierenden Tabelle PRTNOHNE aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen...
\$\$PRTNOHNE«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNOHNE]

Melder

Die Platzhaltergruppe Melder wird z. B. bei Aufträgen genutzt, um im Auftragschreiben Eckdaten zum Melder zu benennen.

MelderAnrede	Anrede zur Adresse des Melders
MelderAnredePers1	Persönliche Anrede 1 des Melders
MelderAnredePers2	Persönliche Anrede 2 des Melders
MelderFax	Telefaxnummer des Melders
MelderHausnr	Hausnummer der Adresse des Melders
MelderMail	E-Mail-Adresse des Melders
MelderName	Name des Melders
MelderName1	Name 1 des Melders
MelderName2	Name 2 des Melders

MelderNr	Nummer des Melders
MelderOrt	Ort der Adresse des Melders
MelderPlz	PLZ der Adresse des Melders
MelderPlzOrt	PLZ Ort der Adresse des Melders
MelderStraße	Straße (ohne Hausnummer) der Adresse des Melders
MelderStrNr	Straße mit Hausnummer der Adresse des Melders
MelderTel1	Telefonnummer 1 des Melders
MelderTel2	Telefonnummer 2 des Melders
MelderTel3	Telefonnummer 3 des Melders
MelderTyp	Melder-Typ
MelderZusInfo	Zusatzinfo zum Melder

Kreditor

KreAnrede	Anrede
KreAnspPartner	Ansprechpartner
KreBnkAutoBIC	BIC oder BLZ automatisch
KreBnkAutoIBAN	IBAN oder Kontonummer automatisch
KreBnkBIC	Bank BIC
KreBnkBLZ	Bank BLZ
KreBnkIBAN	Bank IBAN
KreBnkKto	Bankkontonummer
KreBnkName	Bankname
KreFax	Telefaxnummer
KreFreistBesch	Freistellungsbescheinigung
KreFreistDatum	Freistellungsdatum
KreGewerk	Gewerk (beimehreren Gewerken kommagetrennt)
KreHausnr	Hausnummer
KreKundennr	Kundennummer
KreMail	E-Mail-Adresse
KreName	Name 1+2 („ans2 ans3“)
KreName1	Name 1 („ans2“)
KreName2	Name 2 („ans3“)
KreNr	Nummer des Kreditors
KreOrt	Ort
KrePlz	PLZ
KrePlzOrt	PLZ Ort
KreStraße	Straße ohne Hausnummer
KreStrNr	Straße mit Hausnummer
KreTel1	Telefon 1
KreTel2	Telefon 2
KreUStId	Umsatzsteuer-ID
KreZzSkonto1	Skonto in % für Zahlungsziel 1
KreZzSkonto2	Skonto in % für Zahlungsziel 2
KreZzSkonto3	Skonto in % für Zahlungsziel 3
KreZzTage1	Zahlungsziel 1

KreZzTage2	Zahlungsziel 2
KreZzTage3	Zahlungsziel 3

Im Texttyp MA liefern die kreditorischen Platzhalter nur dann Werte, wenn ein Debitor aus dem Kreditoren/Debitorenstamm angemahnt wird.

Person

Per1Anrede	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1AnredePers1	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1AnredePers2	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1AnredeZeile	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1AnsZeile1	Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per1AnsZeile2	Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per1AnsZeile3	Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per1AnsZeile4	Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per1AnsZeile5	Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per1AnsZeile6	Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (**)
Per1AnsZeile7	Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (**)
Per1Fax	Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Hausnr	Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Homepage	Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Mail	E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Name	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Name1	Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Name2	Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Ort	Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Plz	PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Plz0rt	PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Straße	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1StrNr	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Tel1	Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Tel2	Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1UstId	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per2Anrede	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2AnredePers1	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2AnredePers2	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2AnredeZeile	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2AnsZeile1	Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per2AnsZeile2	Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per2AnsZeile3	Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per2AnsZeile4	Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per2AnsZeile5	Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per2AnsZeile6	Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (**)
Per2AnsZeile7	Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (**)

Per2Fax	Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Hausnr	Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Homepage	Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Mail	E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Name	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Name1	Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Name2	Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Ort	Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Plz	PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Plz0rt	PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Straße	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2StrNr	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Tel1	Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Tel2	Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2UstId	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
PerAnrede	Anrede („ans1“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerAnredePers1	Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerAnredePers2	Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerAnredeZeile	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerBnkAutoBIC	BIC oder BLZ automatisch
PerBnkAutoIBAN	IBAN oder Kontonummer automatisch
PerBnkBIC	BIC der Bank
PerBnkBLZ	BLZ der Bank
PerBnkIBAN	IBAN der Bank
PerBnkInhaber	Inhaber zur Bank
PerBnkKto	Kontonummer der Bank
PerBnkName	Name der Bank
PerEinzug	Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein)
PerFax	Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerHausnr	Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerHinweis1	Hinweisfeld 1
PerHinweis2	Hinweisfeld 2
PerHinweis3	Hinweisfeld 3
PerHinweis4	Hinweisfeld 4
PerHinweis5	Hinweisfeld 5
PerHinweis6	Hinweisfeld 6
PerHinweis7	Hinweisfeld 7
PerHinweis8	Infofeld 1
PerHinweis9	Infofeld 2
PerHomepage	Homepage automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerInfo	Personeninfo „ObjNr+PerNr Suchname“
PerLastGültAb	Das kleinste gültig ab-Datum ermittelt über alle zum Stichtag des Schreibens aktiven Lastschriften der Person.
PerLastGültBis	Das größte gültig bis-Datum ermittelt über alle zum Stichtag des Schreibens aktiven Lastschriften der Person.
PerMail	E-Mail-Adresse automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)

PerMandatRef	Mandatsreferenznummer
PerName	Name 1+2 („ans2 ans3“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
PerName1	Name 1 („ans2“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
PerName2	Name 2 („ans3“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
PerNotiz1	Notiz 1
PerNotiz2	Notiz 2
PerNotiz3	Notiz 3
PerNr	Nummer der Person
PerObjNrPerNr	„Wohneinheit“-Nummer „ObjNr+PerNr“
PerOrt	Ort („ans5“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
PerPlz	PLZ („ans5“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
PerPlzOrt	PLZ Ort („ans5“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
PerStraße	Straße ohne Hausnummer automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
PerStrNr	Straße („ans4“) mit Hausnummer automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
PerSuchname	Suchname
PerTel1	Telefonnummer 1 automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
PerTel2	Telefonnummer 2 automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
PerTyp	Personentyp
PerUstId	Personen-Umsatzsteuer-ID automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
PerWohnTyp	Wohnungstyp (Wohnkataster)

(*):Im Vorlagenmanager nur verwendbar, wenn die Systemeinstellung Serienbrief > AktivierePerAdr1Adr2Kontaktplatzhalter aktiv ist.

Adam1 = Adresstammdatensatz 1. Anschrift, Adam2 = Adresstammdatensatz 2. Anschrift einer Person. (S. a. Register Anschrift im [Personenstamm](#).)

(**) wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Eigentümer

OwnAnrede	Anrede („ans1“) des Eigentümers
OwnAnredePers1	Persönliche Anrede 1 des Eigentümers
OwnAnredePers2	Persönliche Anrede 2 des Eigentümers
OwnAnspPartner	Ansprechpartner des Eigentümers
OwnBnkAutoBIC	BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers
OwnBnkAutoIBAN	IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers
OwnBnkBIC	BIC des Eigentümers
OwnBnkBLZ	BLZ des Eigentümers
OwnBnkIBAN	IBAN des Eigentümers
OwnBnkKto	Kontonummer des Eigentümers
OwnBnkName	Banknamedes Eigentümers
OwnDruckName	Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen.
OwnFax	Telefaxnummer des Eigentümers
OwnHausnr	Hausnummerdes Eigentümers

OwnMail	E-Mail-Adresse des Eigentümers
OwnName	Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers
OwnName1	Name 1 („ans2“) des Eigentümers
OwnName2	Name 2 („ans3“) des Eigentümers
OwnNameEmpfRech	Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet.
OwnNameEmpfRech1	Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech).
OwnNameEmpfRech2	Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech).
OwnNotiz	Notiztext des Eigentümers
OwnNr	Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0)
OwnObjAnteil	Anteil des Eigentümers am Objekt in %
OwnOrt	Ort („ans5“) des Eigentümers
OwnPlz	PLZ („ans5“) des Eigentümers
OwnPlzOrt	PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers
OwnStraße	Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers
OwnStrNr	Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers
OwnTel	Telefonnummer des Eigentümers

Ansprechpartner

AnspPartnerTyp	Typ des Ansprechpartners
AnspPartnerAnrede	Anrede des Ansprechpartners
AnspPartnerAnredePers1	Pers1 des Ansprechpartners
AnspPartnerAnredePers2	Pers2 des Ansprechpartners
AnspPartnerName	Name des Ansprechpartners
AnspPartnerName1	Name1 des Ansprechpartners
AnspPartnerName2	Name2 des Ansprechpartners
AnspPartnerNr	Nr des Ansprechpartners
AnspPartnerStraße	Straße (ohne Hausnummer) des Ansprechpartners
AnspPartnerHausnr	Hausnummer des Ansprechpartners
AnspPartnerStrNr	Straße mit Hausnummer des Ansprechpartners
AnspPartnerPlz	PLZ des Ansprechpartners
AnspPartnerOrt	Ort des Ansprechpartners
AnspPartnerPlzOrt	PLZ Ort des Ansprechpartners
AnspPartnerZusInfo	Zusatzinfo zum Ansprechpartner
AnspPartnerTel1	Telefonnummer 1 des Ansprechpartners
AnspPartnerTel2	Telefonnummer 2 des Ansprechpartners
AnspPartnerTel3	Telefonnummer 3 des Ansprechpartners
AnspPartnerFax	Telefaxnummer des Ansprechpartners
AnspPartnerMail	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners

TO



Beachten Sie bitte, dass bei der Ausgabe von Daten zu einer Prüfung auch die Felder für eine Wartung (sofern vorhanden) befüllt werden (und umgekehrt), da die Daten zu Prüfung und Wartung über das Technische Objekt gekoppelt sind! Wegen der Ähnlichkeit der Platzhalternamen sollten Sie vor allem bei der Vorlagenerstellung mit Copy & Paste Vorsicht walten lassen.

ToAnlAußerBetrieb	Anlage außer Betrieb (Status TRUE/FALSE für ja/nein)
ToBemerkung	Bemerkung
ToBez	TO-Bezeichnung
ToDefinition	TO-Definition
ToEinbaudatum	Einbaudatum
ToGebäude	Gebäude, dem das TO zugeordnet ist
ToGebäudeteil	Gebäudeteil, dem das TO ggf. zugeordnet ist
ToGeschoß	Geschoss, dem das TO ggf. zugeordnet ist
ToGsndhamtMail	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: E-Mail-Adresse
ToGsndhamtName	Name des zugeordneten Gesundheitsamts
ToGsndhamtNotiz	Inhalt der Notiz des zugeordneten Gesundheitsamts
ToGsndhamtNummer	Nummer des zugeordneten Gesundheitsamts
ToGsndhamtPlzOrt	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Postleitzahl und Ort
ToGsndhamtStrNr	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Straße und Hausnummer
ToGsndhamtTel1	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 1
ToGsndhamtTel2	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 2
ToGsndhamtTel3	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 3
ToGwBeginn	Gewährleistungsbeginn
ToGwEnde	Gewährleistungsende
ToHerstAnrede	Herstellerkontaktdaten: Anrede
ToHerstInfo	Herstellerinfo lt. zugeordnetem Hersteller
ToHerstMail	Herstellerkontaktdaten: E-Mail-Adresse
ToHerstName	Herstellerkontaktdaten: Name, Zusammenfassung aus Herstellername 1 und 2.
ToHerstName1	Herstellerkontaktdaten: Herstellername 1
ToHerstName2	Herstellerkontaktdaten: Herstellername 2
ToHerstPlzOrt	Herstellerkontaktdaten: Postleitzahl und Ort
ToHerstStrNr	Herstellerkontaktdaten: Straße und Hausnummer
ToHerstTel1	Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 1
ToHerstTel2	Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 2
ToHerstTel3	Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 3
ToIntNr	Interne Nummer des Technischen Objekts
ToNächsteInspektion	Datum der nächsten Inspektion
ToNächsteWartung	Datum der nächsten Wartung
ToNotizErzeugtAm	Erstellungsdatum der Notiz
ToNotizErzeugtVon	Ersteller der Notiz
ToNotizText	Text der Notiz
ToNr	TO-Nummer des Technischen Objekts

ToPrfBez	Prüfungsbezeichnung z. B. Hauptprüfung
ToPrfFirmaAnrede	Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Anrede
ToPrfFirmaMail	Prüfungsfirma-Kontakt Daten: E-Mail
ToPrfFirmaName	Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Name, Zusammenfassung aus Name 1 und 2 der Prüfungsfirma
ToPrfFirmaName1	Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Name 1
ToPrfFirmaName2	Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Name 2
ToPrfFirmaPlzOrt	Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Postleitzahl und Ort
ToPrfFirmaStrNr	Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Straße und Hausnummer
ToPrfFirmaTel	Platzhalter wird nicht mehr verwendet, vgl. ToPrfFirmaTel1
ToPrfFirmaTel1	Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Telefonnummer 1
ToPrfFirmaTel2	Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Telefonnummer 2
ToPrfFirmaTel3	Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Telefonnummer 3
ToPrfFirmav	Name der Prüfungsfirma
ToPrfIntervall	Prüfungsintervall z. B. 24 Monate
ToPrfKurzBez	Prüfungskurzbezeichnung z. B. VDI 2001
ToPrfLetzteAm	Datum der letzten Prüfung z. B. 1.1.2018
ToPrfNächsteAm	nächste Prüfung am
ToPrfPruefungsart	Prüfungsart z. B. Hauptprüfung
ToPrfRechtsgrundlage	Rechtsgrundlagen der Prüfung
ToPrfSollAm	Prüfung erwartet am
ToPrüfungNotwendig	Prüfung notwendig
ToTeam	Zugeordnetes Team (Teamverwaltung aus Komfortpaket erforderlich)
ToVerantwFax	Telefaxnummer des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwKürzel	Kürzel (Initialen) des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwMail	E-Mail-Adresse des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwNachname	Nachname des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwortlich	Verantwortlicher
ToVerantwTel	Telefonnummer des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwUntersPräfix	Unterschriftspräfix des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwVorname	Vorname des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToWartBez	Wartungsbezeichnung z. B. Prüfungsintervall
ToWartFirma	Name der Wartungsfirma, Zusammenfassung der Namen 1 und 2 der Wartungsfirma
ToWartFirma1	Name 1 der Wartungsfirma
ToWartFirma2	Name 2 der Wartungsfirma
ToWartFirmaAnrede	Wartungsfirma-Kontakt Daten: Anrede
ToWartFirmaMail	Wartungsfirma-Kontakt Daten: E-Mail
ToWartFirmaName	Wartungsfirma-Kontakt Daten: Name ggf. kombiniert aus Name1 und Name2
ToWartFirmaName1	Wartungsfirma-Kontakt Daten: Name1
ToWartFirmaName2	Wartungsfirma-Kontakt Daten: Name2
ToWartFirmaPlzOrt	Wartungsfirma-Kontakt Daten: Postleitzahl und Ort
ToWartFirmaStrNr	Wartungsfirma-Kontakt Daten: Straße und Hausnummer
ToWartFirmaTel	Platzhalter wird nicht mehr verwendet, vgl. ToWartFirmaTel1
ToWartFirmaTel1	Wartungsfirma-Kontakt Daten: Telefonnummer 1 (Hauptnummer)

ToWartFirmaTel2	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 2
ToWartFirmaTel3	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 3
ToWartIntervall	Wartungsintervall z. B. 24 Monate
ToWartKurzBez	Kurzbezeichnung der Wartung z. B. VDI 2001
ToWartLetzteAm	Datum der letzten Wartung z. B. 1.1.2018
ToWartNächsteAm	nächste Wartung am
ToWartRechtsgrundlage	Rechtsgrundlagen der Wartung
ToWartSollAm	Wartung erwartet am
ToWartungNotwendig	Wartung notwendig
ToWartWartungsart	Wartungsart, z. B. Hauptprüfung (ZÜS)

Tabellen zur Serienbrieferstellung

Für die Serienbrieferstellung werden für die Auswertung von Wartungen und Prüfungen folgende Tabellen angeboten:

\$\$KrePrfAlle	Alle Prüfungen
\$\$KrePrfUebf	Alle überfälligen Prüfungen
\$\$KrePrfDemn	Alle überfälligen Prüfungen inkl. der Prüfungen, die demnächst fällig sind. (Tagesdatum + 14 Tage)
\$\$KreWartAlle	Alle Wartungen
\$\$KreWartUebf	Alle überfälligen Wartungen
\$\$KreWartDemn	Alle überfälligen Wartungen inkl. der Wartungen, die demnächst fällig sind. (Tagesdatum + 14 Tage)

Teamdaten

Die Platzhalter der Platzhaltergruppe Teamdaten werden individuell anhand der Konfiguration in der [Teamverwaltung](#) generiert. Es stehen dort Serienbriefvariablen für Kürzel, Vorname, Nachname, Vorname+Nachname, Telefon, Fax, E-Mail, Niederlassung und das Präfix der Unterschriftsvollmacht zur Verfügung.

Sind keinerlei Platzhalter aus diesem Bereich definiert, wird die Platzhaltergruppe in der Auswahl der verfügbaren Seriendruckfelder nicht angezeigt.

Es ist ratsam, die Variablen in der Teamverwaltung strukturiert anzulegen, z. B. in Anlehnung an die Kurzbezeichnung des jeweiligen Teams nachvollziehbare Variablenamen zu bilden. Beispiel: Objektmanagement (OM) oder Buchhaltung (BU) → TeamOmTel = Telefon Objektmanagement-Team oder TeamBuMail = E-Mailadresse Team Buchhaltung.

Werden Variablen in der Teamverwaltung nachträglich geändert, müssen Vorlagen, die auf hierdurch weggefallene Variablen zugreifen, angepasst werden!

Objektbescrieb

Objektbeschreibung

Der Objektbeschreibung wird über den [Beschriebeditor](#) definiert. Zu jedem Beschreibungsfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der [Objektauswahl](#). Ist kein Beschreibung definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

FIBU_Objektbeschreibung

Zu allen Objektbeschreibungspaltzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschreibungspaltzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschreibungskürzel FIBU_ vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschreibungskürzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters FIBU_AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.

Flächenbeschreibung

Die Platzhaltergruppe Flächenbeschreibung wird nur mit den dort definierten Variablennamen definiert. Liegen keine vor, wird die Platzhaltergruppe nicht angeboten. Der Flächenbeschreibung wird über den [Beschriebeditor](#) definiert. Zu jedem Beschreibungsfeld kann eine individuelle Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im [Flächenstamm](#).

Kreditorbeschreibung

Die Platzhaltergruppe Kreditorbeschreibung wird genutzt, wo Kreditoraten mit Ergänzungen aus dem Kreditorbeschreibung genutzt werden, z. B. im ZahlungsAvis. Ist kein Beschreibung definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt. Der Kreditorbeschreibung wird über den [Beschriebeditor](#) definiert. Zu jedem Beschreibungsfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im [Kreditorenstamm](#).

Personenbeschreibung

Der Inhalt der Platzhaltergruppe Personenbeschreibung wird über den [Beschriebeditor](#) definiert. Zu jedem Beschreibungsfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief individuell definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im [Personenstamm](#). Ist kein Beschreibung definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:09**