

Vertragsvorerfassung - Administration

Administrative Einstellungen zur [Vertragsvorerfassung](#).

Systemeinstellungen Datenbank

AusgabeVormieterDefault

Zugang: Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten > Vertragsvorerfassung

Mit der Systemeinstellung [1.14.124.2] AusgabeVormieterDefault lässt sich der Ersatztext festlegen, welcher im Mietvertrag bzw. dem Anschreiben hierzu bzgl. eines Leerstands (kein Vormieter in den Vormonaten lt. Systemeinstellung AusgabeVormonateMieter vorhanden) ausgegeben werden kann. Für den Fall, dass es keinen Vormieter gibt, wird der Ersatztext an Stelle des Vormieternamens genutzt. <wrap impmortant>In der Vorgabe der Systemeinstellung AusgabeVormieterDefault können Leerzeichen nur indirekt mit Hilfe des Tildezeichens ~ angegeben werden. Die Tilde wird hier als Platzhalter für ein Leerzeichen verwendet. Die Standardeinstellung ist kein~Vormieter und liefert somit den Text kein Vormieter, wenn iX-Haus keinen Vormieter bei der betroffenen Fläche ermittelt.

AusgabeVormieterMonate

Zugang: Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten > Vertragsvorerfassung

Mit der Systemeinstellung [1.14.124.1] AusgabeVormieterMonate lässt sich festlegen, inwieweit im Mietvertrag bzw. dem Anschreiben hierzu Namen des Vormieters mit ausgegeben werden. Für eine flexible Ausgabe bestimmen Sie, wie weit hierzu bei einem Leerstand in die Vergangenheit zurückgeschaut werden soll. Geben Sie die Anzahl der Monate an, wie weit bei einem Leerstand in die Vergangenheit geschaut wird. Die Standardeinstellung ist 0.

DokumentArchivieren

Zugang: Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten > Vertragsvorerfassung

Mit der Systemeinstellung [1.14.124.3] DokumentArchivieren lässt sich festlegen, dass das Archivieren generierter Dokumente durch den Benutzer gesteuert werden kann. So kann der Benutzer entscheiden, ob Dokumente bei der Vertragsanlage archiviert werden sollen oder nicht. Standardmäßig werden Dokumente, wie bisher, archiviert und die Archivierung kann vom Benutzer nicht abgeschaltet werden.

AnlagenImmerArchivieremn

Zugang: Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten > Vertragsvorerfassung

Mit der Systemeinstellung [1.14.124.4] AnlagenImmerArchivieren lässt sich festlegen, , ob diese Option bei der Archivierung durch den Benutzer gesteuert werden soll oder nicht. Wenn die Einstellung aktiviert ist, wird diese Option automatisch ausgewählt und deaktiviert. Damit kann gesichert werden, Anlagen zusammen mit dem zugehörigen Schreiben zu archivieren.