

# Serviceverträge - Administration

[home](#)

## Systemeinstellungen

Anpassungen in den Systemeinstellungen sollten Sie am besten erst nach Rücksprache mit einem Consultant oder auf Anweisung des Supports der CREM SOLUTIONS vornehmen.

Unter Fachadministration, System, Systemeinstellungen Datenbank stehen zu den Serviceverträgen folgende Systemeinstellungen im Bereich iX-Haus Plus, Abschnitt Vertrag-Einstellungen zur Verfügung:

Systemeinstellung	Standard	Beschreibung
PlusVertragEntgeldEinschalten	aktiv	Mit Hilfe der Systemeinstellung [1.24.191.1] können Sie das Register Entgelt aktivieren/deaktivieren. Das Register Entgelt kann genutzt werden, um das vereinbarte Entgelt für den Servicevertrag zu dokumentieren. Diese Entgelt-Information ist rein informativ und hat keine buchhalterische Funktion. Sollten Sie das Register Entgelt iX-Haus(siehe Systemeinstellung [1.24.191.2]) nutzen, empfehlen wir, das Register Entgelt zu deaktivieren um Fehleingaben zu vermeiden.
PlusVertragEntgeldIxHausEinschalten	nicht aktiv	Die Systemeinstellung [1.24.191.2] Entgelte iX-Haus ermöglicht die buchhalterische Verbindung der Serviceverträge mit dem GVC701 Rechnungseingang oder dem Rechnungseingangsbuch. Sollten Sie bereits die Funktion Wiederkehrende Zahlungen(WKZ) in iX-Haus nutzen, empfehlen wir, nur das Register Entgelt (siehe Systemeinstellung [1.24.191.1]) zu nutzen. Eine Verknüpfung zwischen iX-Haus Entgelt und WKZ ist nicht möglich!

Systemeinstellung	Standard	Beschreibung
KndModSonderkuendung	Immer	<p>Hiermit kann gesteuert werden, ob beim Hinzufügen einer Kündigungsmodalität Sonderkündigung ein Termin generiert werden soll.</p> <p>Immer - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p>Nein - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p>Nie - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p>Ja - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer verändert werden.</p>
KndModUnbefristet	Ja	<p>Hiermit kann gesteuert werden, ob beim Hinzufügen einer Kündigungsmodalität Unbefristet ein Termin generiert werden soll.</p> <p>Immer - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p>Nein - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p>Nie - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p>Ja - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer verändert werden.</p>
KndModBefristet	Immer	<p>Hiermit kann gesteuert werden, ob beim Hinzufügen einer Kündigungsmodalität Befristet ein Termin generiert werden soll.</p> <p>Immer - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p>Nein - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p>Nie - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p>Ja - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer verändert werden.</p>

Systemeinstellung	Standard	Beschreibung
WartungsTermin	Ja	<p>Hiermit kann gesteuert werden, ob beim Hinzufügen einer Wartung zu einem Vertragsgegenstand ein Termin generiert werden soll.</p> <p>Immer - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p>Nein - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p>Nie - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p>Ja - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer verändert werden.</p>
VertragentgeltVgzuordnung		Vorgabe, ob Entgelt immer einem Vertragsgegenstand zugeordnet sein muss.