BWA-Monatsübersicht

Ausgabe der BWA gemäß der definierten Gliederung, wobei die Werte nach einzelnen Monaten unterteilt werden (12 Monatsspalten und Halbjahres- und Jahressummen, Seitenumbruch nach 1. Halbjahr). Zusätzlich kann eine Dateiausgabe im DIF-Format erfolgen.

Druck

Über das Modul BWA-Jahresvergleich erfolgt die Ausgabe der Summen&Salden-Liste gemäß Definition in monatlicher Form.

- Wählen Sie das gewünschte Objekt.
- Wählen Sie den gewünschten Jahrgang.
- Starten Sie das Modul BWA-Monatsübersicht.
- Geben Sie die gewünschten Parameter ein.
- Vorschau erzeugt die Ausgabe als Bildschirmdruckvorschau.
- Drucken erzeugt die Ausgabe auf dem voreingestellten Drucker.

Parameter	**Beschreibung**
BWA-Definition	Im Maskenbereich BWA-Definition geben Sie optional die Nummer eines Objektes an. F2 öffnet eine Objektauswahl. Neben der Objektnummer wird die Objektbezeichnung zur Information ausgegeben. Dieses Objekt und dessen BWA kann als Muster genutzt werden. Dank der Funktionen der BWA-Definition bei der BWA-Auswertung können Sie ggf. auf die Verwendung individueller BWA-Definitionen pro Objekt verzichten.
Objektnummer	Objektnummer Im ersten Feld geben Sie die Nummer des Musterobjekts an. F2 öffnet eine Objektauswahl. Neben der Objektnummer wird die Objektbezeichnung zur Information ausgegeben. Dieses Objekt und dessen BWA kann als Muster genutzt werden.
Titel	Auswahl Zur Auswahl stehen die für das gewählte (Muster)-Objekt hinterlegten BWA-Definitionen, welche Sie über deren Titel auswählen. ist noch keine objektspezifische BWA-Definition vorhanden, wird das Auswahlfeld inaktiv und der Hinweis – Keine BWA-Definition vorhanden – wird statt eines Titels eingeblendet. F2 öffnet die Auswahl.
Aktuelles Objekt	Objektnummer des aktuell eingestellten Objektes Wählen Sie das gewünschte Objekt aus der Objektliste. Alternativ nutzen Sie die F3-Objektauswahl. Das aktuell eingestellte Objekt wird hier zur Information angezeigt.
Aktueller Jahrgang	Jahrgang Der aktuell eingestellte Buchungsjahrgang wird hier zur Information angezeigt.

Parameter	Beschreibung
Stichtag	Datum Datum für den Zeitpunkt (Monat), ab dem die Auswertung erfolgen soll. Die Auswahl eines Datums im November generiert somit die Auswertung über die Einzelmonate November, Dezember, Januar, Feburar, März und April sowie die Halbjahresbetrachtung über diese betrachteten Monate auf der ersten Seite und Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober und die Jahressumme über Monate auf der zweiten Seite . F2 öffnet jeweils eine Combo-Box zur Datumsauswahl.
Listenwährung	Währungskennzeichen EUR bzw. eine Währung lt. F2-Auswahl (Modul Fremdwährung vorausgesetzt)
Auswertung anhand	Radiobutton ( ) Wertstellungsdatum (default) ( ) Leistungszeitraum Die Auswertung erfolgt wahlweise nach Wertstellung oder nach Leistungszeitraum. Die Salden nach Leistungszeitraum werden anhand der Leistungszeitraumangaben der einzelnen Buchungen taggenau für den Auswertungszeitraum abgegrenzt. Die Auswertung der BWA erfolgt im relevanten Wirtschaftsjahr. Es werden daher keine leistungszeitraumabhängigen Saldeninformationen von Buchungen mit Wertstellung außerhalb des betrachteten Buchungsjahrgangs ermittelt!
DIF-Ausgabe	Checkbox Haben Sie diese Option gewählt, erfolgt parallel zur Ausgabe eine Speicherung als DIF-Datei im tmp-Verzeichnis Ihrer Programminstallation. Der Dateiname und Speicherort wird mit einem ix-Hinweis-Dialog angezeigt. z. B. DIF-Datei: tmp/E0210003.dif. Wird iX-Haus aus dem Verzeichnis i:\ixhaus aufgerufen, lautet der vollständige Pfad dieser Datei i:\ixhaus\tmp\E0210003.dif.