Administration Projektverwaltung

Systemeinstellungen

Unter `Fachadministration, System, Systemeinstellungen Datenbank` finden Sie an diversen Stellen Einstellungen zum Thema Projektverwaltung oder damit involvierten Buchungstechniken. Um hier Einstellungen vorzunehmen benötigen Sie entsprechende Programmrechte. Im Bedarfsfall sprechen Sie mit Ihrem Consultant der CREM SOLUTIONS ab, ob und wie Sie hier Anpassungen vornehmen sollten.

Projektebene mit erweiterten Informationen

`Buchhaltung, Projekt, Erweiterte Ebene`

Standardwert ist -1. Die Vorgabe sollte nicht mehr verändert werden! Eine nachträgliche Änderung führt zu Systemstörungen, wenn zuvor schon Projektebenen genutzt wurden.

Standard-Projektstatus

Sie können einen Standardprojektstatus definieren, der bei Neuanlage eines Projekts vorbelegt wird (Standard ist der erste Status). Für die bereits existierenden Projekte ohne Projekttyp, wurde mit Einführung der Typ `1 Standard` automatisch gesetzt. Dieser lässt die Definition der Sachkonten im Projekt zu.

`Stammdaten, ProjektVerwaltung, StartStatus`

Standardwert ist 1. Zulässige individuelle Werte sind: 1,2,3,4 oder 5.

Länge der Hauptprojektnummer

Als feste Länge der Nummern für Hauptprojekte sind 20 Zeichen vorbelegt. Die maximal mögliche Gesamtlänge von Hauptprojektnummern incl. Unterprojektnummern und den '.'-Trennzeichen ist auf 20 Zeichen begrenzt. Mit der Einstellung über den Parameter HauptprojektNrFixLen kann die Länge der Hauptprojektnummer eingeschränkt werden. (0=Aus). Somit ergeben sich sinnvolle indivuelle Maximalwerte für die Zeichenanzahl der Hauptprojektnummer von 18 oder weniger. Durch eine Einschränkung stellen Sie eine höhere Anzahl von Zeichen für die Unterprojektnummern sicher.

`Stammdaten, ProjektVerwaltung, HauptprojektNrFixLen`

Standardwert is 0. Die individuelle Vorgabe kann die Ziffern 0 ,1, 2, 3, ..., 17 oder 18 tragen.

GVC Vorbelegung

GVC 001

`Buchhaltung, GVC001-Vorbelegung, Projekt`

Hiermit kann die Projekt-Eingabe bei der Erfassung von GVC 001 Standard-Sachkontenbuchungen

aktiviert werden. Default ist `nicht aktiv`.

GVC 701

`Buchhaltung, GVC007-Vorbelegung, Projekt`
Hiermit kann die Projekt-Eingabe bei der Erfassung von GVC 701 Rechnungseingang aktiviert werden. Default ist `aktiv`.

Projekttyp und zulässige Sachkonten

`Projekttypen` werden nicht in der Projektverwaltung angelegt, sondern administrativ im Katalog `Projekttyp` der Projektverwaltung in iX-Haus plus definiert. Um bei der Projektanlage weitere Sicherheit zu ermöglichen, können Sie dort den Projekttypen zulässige Sachkonten zuordnen.

- Für Projekte mit solchen `Projekttypen` ist das Feld `Sachkonten` im Projekt selbst nicht aktiv.
- Für Projekte mit den Projekttypen ohne Sachkonten ist das Feld `Sachkonten` frei editierbar. Bei der Anlage des Projektes ist die Eingabe des Projekttyps Pflicht.